Controle por locais - ClippPRO

Enviar E-mail Permalink Cliente Permalink Revenda

Controle por locais - ClippPRO


Com o controle por locais você pode ter uma melhor administração de sua empresa, podendo identificar em quais locais os itens de seu estoque estão, essa função é muito utilizada caso a empresa tenha loja física e depósito.

Cadastro


Para efetuar o cadastro dos locais, acesse o módulo de estoque



Em seguida, acesse o menu Arquivo - Locais;



Em seguida, clique no botão Incluir;




Digite a descrição do local que deseja e clique em **OK** para gravar;



É possível incluir quantos locais desejar.

Após cadastrar o local, será possível vincular ao item, para isso, abra o cadastro do item, marque a opção **Utiliza estoque por Locais na Entrada/Saída** e em seguida clique no botão **Incluir**;




Defina o Local, quantidade existente nesse local e se é o local padrão da mercadoria,




Em seguida, inclua o local que o restante da mercadoria se encontra;




Ainda é possível transferir a mercadoria de um local para outro, para isso, clique sobre a mercadoria que deseja transferir e clique no botão **Transferir**;



Defina o local de destino juntamente com a quantidade para transferir:




Após concluir o cadastro, na tela geral, lembre-se de clicar em OK;



Nota de Venda

Na nota de venda, ao adicionar o item, clique na aba **Locais,** adicione a quantidade saída no local que deseja;



Ao finalizar e transmitir a nota, será removida a quantidade no local em questão;


NFC-e/Gerencial

Na NFC-e sempre buscará a quantidade definida no Local Padrão;



Nota de Compra

Na nota de compra basta adicionar o item juntamente com a quantidade que deseja alimentar no local em questão;



DAVs

Nos DAVs, acesse configurações




na aba Supervisor/Gerente marque a opção Local;

Opções	Supervisor/Gerente	Mensagem	Cadastros	Impressão	
		_			
Senha supervisor/gerente para descontos acima de 5 %					
☑ Bloquear desconto acima do percentual no Pedidos Móveis					
Considerar desconto de convênio					
✓ Permitir alteração do cadastro de clientes					
Número de dias para Validade do DAV					
Lançamento de itens com a Solicitação/Confirmação dos campos: Quantidade, Preço Unitário, Desconto, Total do Item.					
Exibir detalles					
Ocultar preço de custo					
Calcular IPI no DAV					
Sugerir vendedor definido no cadastro do cliente					
Solicitar Quantidade ao lançar item no Lançamento					
Solicitar ao lançar produto: ☐ Lote ☐ Serial ☑ Local					
Totalizar produtos por unidades					
Pedido de Venda - Permitir informar vencimentos/valores das parcelas e importar para a venda					
Exibir somente lançamentos de Usuário logado					
Trabalhar com Tabela de Preços					
Solicitar login ao acessar módulo DAV					
Solicitar senha de Supervisor/Gerente para "reprovar" DAV					
Solicitar senha de Supervisor/Gerente para alterar um DAV					
Filtrar clientes do vendedor					
				X Can	celar V Gravar

No lançamento do item, clique no campo quantidade saída referente ao item que deseja e adicione a quantidade desejada;

Informe a quantidade:



Certifique-se que a quantidade do item seja igual a que você lançou no local;



Caso defina a situação do DAV como reservado, o sistema irá reservar a quantidade no local em questão;