Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Cornélio Procópio MBA em Engenharia de Software – Turma III

Disciplina: MBA01 - Ambiente de Ensino e Aprendizagem a Distância

Modelo Lógico do Banco de Dados

1. Tabela USUARIO

САМРО	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
			Identificador do usuário. Para servidor, esse campo
ID_USUARIO (PK)	INT	-	deve possuir a matrícula SIAPE, para aluno, o RA.
NOME	VARCHAR	200	Nome do usuário.
			E-mail do usuário. Possui restrição de unicidade no
EMAIL	VARCHAR	60	sistema.
TIPO_USUARIO	ENUM	-	Tipo do usuário: "Aluno" ou "Servidor".
RUA	VARCHAR	100	Nome da rua do usuário.
BAIRRO	VARCHAR	100	Nome do bairro do usuário.
NUMERO	INT	-	Número da casa ou apartamento do usuário.
COMPLEMENTO	VARCHAR	100	Informações complementares do endereço.
ESTADO	VARCHAR	100	Nome da unidade de federação do usuário.
CIDADE	VARCHAR	100	Nome da cidade do usuário.
DATA_NASCIMENTO	DATE	-	Data de nascimento do usuário.
STATUS	ENUM	-	Status do usuário: "Ativo" ou "Inativo".
SENHA	VARCHAR	50	Senha do usuário.
ADMIN	TINYINT	-	Indicação se o servidor é administrador do sistema.

2. Tabela USUARIO_TELEFONE

CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
ID_USUARIO (PK) (FK)	INT	-	Identificador do usuário. Chave estrangeira para a coluna USUARIO.ID_USUARIO.
NUMERO_TELEFONE (PK)	VARCHAR	11	Número de telefone do usuário.
PRINCIPAL	TINYINT	-	Indicação se o telefone é o principal do usuário.

3. Tabela AUTOR_OBRA

CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
			Identificador da obra. Chave estrangeira para a coluna
ID_OBRA (PK) (FK)	INT	-	OBRA.ID_OBRA.





Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Cornélio Procópio MBA em Engenharia de Software – Turma III

			Identificador do autor. Chave estrangeira para a coluna
ID_AUTOR (PK) (FK)	INT	-	AUTOR.ID_AUTOR.

4. Tabela OBRA

CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
ID_OBRA (PK)	INT	-	Identificador da obra. Código gerado automaticamente.
TITULO	VARCHAR	300	Título da obra.
ANO_PUBLICACAO	INT	-	Ano da publicação da obra.
			Tipo da obra: "Literatura", "Tese/Monografia" ou
TIPO_OBRA	ENUM	-	"Outros".

5. Tabela AUTOR

CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
ID_AUTOR (PK)	INT	-	Identificador do autor. Código gerado automaticamente.
NOME	VARCHAR	200	Nome do autor

6. Tabela EXEMPLAR

CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
			Identificador do exemplar. Código físico do exemplar,
ID_EXEMPLAR (PK)	INT	-	não será gerado automaticamente.
DATA_AQUISICAO	DATE	-	Data de aquisição do exemplar.
			Identificador da obra. Chave estrangeira para a coluna
ID_OBRA	INT	-	OBRA.ID_OBRA.
			Tipo da obra: "Disponível", "Emprestado", "Devolvido",
SITUACAO	ENUM	-	"Reservado" ou "Extraviado".

7. Tabela EMPRESTIMO

CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
			Identificador do empréstimo. Código gerado
ID_EMPRESTIMO (PK)	INT	-	automaticamente.
			Identificador do usuário. Chave estrangeira
ID_USUARIO (FK)	INT	-	para a coluna USUARIO.ID_USUARIO.
			Identificador do exemplar. Chave estrangeira
ID_EXEMPLAR (FK)	INT	-	para a coluna EXEMPLAR.ID_EXEMPLAR.
DATA_EMPRESTIMO	DATE	-	Data de realização do empréstimo.
DATA_PREVISTA_DEVOLUCAO	DATE	-	Data prevista para devolução do exemplar.





Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Cornélio Procópio MBA em Engenharia de Software – Turma III

8. Tabela RESERVA

CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
ID DECEDIA (DIA)			Identificador da reserva. Código gerado
ID_RESERVA (PK)	INT	-	automaticamente.
			Identificador do usuário. Chave estrangeira
ID_USUARIO (FK)	INT	-	para a coluna USUARIO.ID_USUARIO.
			Identificador do exemplar. Chave estrangeira
ID_EXEMPLAR (FK)	INT	-	para a coluna EXEMPLAR.ID_EXEMPLAR.
			Data de demonstração de interesse ou
DATA_RESERVA	DATE	-	reserva do exemplar. Fila para empréstimo.

9. Tabela DEVOLUCAO

CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
			Identificador da devolução. Código gerado
ID_DEVOLUCAO (PK)	INT	-	automaticamente.
			Identificador do empréstimo. Chave
			estrangeira para a coluna
ID_EMPRESTIMO (FK)	INT	-	EMPRESTIMO.ID_EMPRESTIMO.
DATA_DEVOLUCAO	DATE	-	Data de devolução do exemplar.

