2-2. AWS EC2 구성

EC2 인스턴스 생성

- 인스턴스 - 인스턴스 시작
  - 이름 및 태그 입력 - jenkins
  - Amazon Linux 선택
  - Amazon Machine Image 선택(프리 티어용 선택) - Amazon Linux 2023 AMI
  - 인스턴스 유형 선택 - t2.micro
  - 키 페어
    - 새 키 페어 생성
    - 키 페어 이름 - jenkins-rsa
    - 키 페어 유형 - RSA
    - 프라이빗 키 파일 형식 - .ppk
    - 다운로드된 ppk 파일은 PuTTy 접속시 활용
  - 네트워크 설정
  - 보안 그룹을 생성하여 인스턴스 네트워크 관리



- 스토리지 구성 16기가 - 젠킨스 서버로 활용하기 위해 16기가로 구성



- 인스턴스 시작 클릭

- EC2 인바운드 규칙에 8080 포트 추가
  1. AWS 콘솔 → EC2 → 인스턴스 선택
  2. 아래쪽에 있는 보안 - **보안 그룹** 클릭
  3. **인바운드 규칙 편집**
  4. **규칙 추가**:
     - **유형**: 사용자 지정 TCP

    - **포트 범위**: `8080`
    - **소스**: `0.0.0.0/0` (모든 IP 허용)

      → 또는 **내 IP**만 허용하면 더 안전

- Elastic IP(탄력적 IP) 생성 및 AWS EC2 인스턴스 연결하기

1. AWS 콘솔 → **EC2** → 좌측 메뉴에서 **Elastic IPs** 클릭
2. **Elastic IP 할당** → **할당** 버튼 클릭
3. **Elastic IP**가 할당되면, **IP 주소**가 표시됩니다.
4. **Elastic IP 선택** → 상단 **"작업"** 클릭 → **"탄력적 IP 주소 연결"** 선택
5. **연결할 EC2 인스턴스 선택**
    - **인스턴스** 드롭다운에서 연결할 인스턴스(jenkins)를 선택
    - **Private IP**는 기본값 그대로 사용
6. 연결 클릭하여 연결 완료