
## Wettkampf-Durchführung

Für die Durchführung eines Wettkampfes werden folgende Funktionsbereiche unterstützt:

- Wettkampf-Modus einschalten
- Resultat-Erfassung mit Notenblätter
- Resultat-Erfassung mit Riegen-Notenblätter
- Besten-Listen für die Durchsage nach Gerätewechsel
- Ranglisten erstellen

#### Wettkampfmodus einschalten




Dadurch werden alle während der Resultat-Erfassung nicht benötigten Funktionen deaktiviert:

- 1. Der linke Navigationsbereich wird minimiert, so dass für die Resultaterfassung mehr Platz zur Verfügung steht.
- 2. Die Funktionen zum Hinzufügen, Entfernen, Verschieben in andere Kategorie etc. werden ausgeblendet.
- 3. Die Riegen-Spalten werden ausgeblendet.
- 4. Die Riegen- und Durchgangs-Einteilfunktionen sind ausgeblendet.

## Resultat-Erfassung mit Notenblätter

#### Suchfunktion - Positionierung auf Turner/-In und Gerät

Bei der Erfassung mit den Notenblätter pro Turner/In macht es Sinn, den/die Turner/In via Suchfunktion in der Kategorie zu suchen (siehe Punkt 1 in der Grafik).



Die Suchfunktion kann mit mehreren Suchbegriffen umgehen. So z.B. mit ein paar Zeichen des Vornamens und ein paar Zeichen des Nachnamens lässt sich innert kürzester Zeit der Turner lokalisieren, zu dem die Resultate erfasst werden müssen.

#### **Erfassung**

Für die Erfassung können dann von links nach rechts für alle auf dem Notenblatt eingetragenen Geräte-Wertungen die Resultate übertragen werden.

Mit den Cursor-Tasten kann die gewünschte Zelle erreicht werden, in die etwas erfasst werden soll.

Mit der F2-Taste wird das Feld editierbar. Ebenso beim Tippen von Zahlen und Buchstaben auf einer Zelle, die eine Eingabe zulässt.

Reck	Boden	Scha	Sprung	Barren	Punkte
8.450	8.500	8.700	8.650	0.000	34.300
8.250	8.150	8.650	9.050	8.350	42.450
8.400	7.850	8.500	7.850	0.000	32.600
8.600	8.500	7.850	8.350	7.850	41.150
8.700	8.650	10	8.200	0.000	33.750
7.800	7.150	8.550	7.850	0.000	31.350
9.400	8.900	9.200	8.600	0.000	36.100
8 2	8.150	8.350	9.200	8.250	42.250
7.950	8.350	8.650	8.400	0.000	33.350
8.650	8.450	7.800	8.650	0.000	33.550
8.000	8.850	7.900	8.600	0.000	33.350

Mit der ESC-Taste wird eine

Eingabe abgebrochen und der ursprüngliche Wert bleibt erhalten.

Mit der TAB-Taste wird die Eingabe gespeichert und die nächstmögliche Zelle, die eine Eingabe zulässt wird angesteuert (horizontal in Richtung rechts). Wenn rechts kein solches Feld mehr existiert, wird von vorne auf der selben Zeile weitergesucht.

Mit der ENTER-Taste wir die Eingabe gespeichert und die nächstmögliche Zelle, die eine Eingabe zulässt wird angesteuert (vertikal nach unten). Wenn unten kein solches Feld mehr existiert, wird von oben in der selben Spalte weitergesucht. Sollte nur eine Zeile sichtbar sein, dann verhält sich die Navigation wie bei der TAB-Taste (horizontal).

Mit Shift+TAB rsp. mit Shif+ENTER werden ebenfalls die Eingaben gespeichert, aber in entgegengesetzte Richtung navigiert.

## Resultat-Erfassung mit Riegen-Notenblätter



Die Turner/Innen, die nach einem Gerätewechsel pro Gerät zur Erfassung der Resultate angezeigt werden müssen, werden mit dem Filter eingestellt.

Es wird in diesem Filtermodus nur noch das Gerät zur Resultateingabe angezeigt, das zum Riegen-Notenblatt passt. Die Reihenfolge der Turner/-Innen ist identisch, so dass die Resultate zum betreffenden Gerät von Oben nach unten erfasst werden können. Vollständig erfasste Riegen in der Kategorie werden mit einem grünen Symbol gekennzeichnet.

»Achtung - Durchgänge mit gemischten Kategorien/Programmen / Durchgänge mit zu wenig Start-Riegen, siehe Ausnahmen und Limitationen

# Besten-Listen für die Durchsage nach Gerätewechsel

Nach der Resultaterfassung einer Runde werden oft die Besten-Resultate durch den Speaker erwähnt.

Mit der Funktion "Bestenliste erstellen "lässt sich diese Liste erstellen.



Sie beinhaltet alle Resultate ab dem Wert 8.7 in aufsteigender Reihenfolge.


Der Output kann im Browser abgelesen werden, oder für den Speaker an einem anderen Standort ausgedruckt werden:



Verein Name		Gerät/Disziplin, Programm/Kategorie	Note	
DTV Bubendorf	William Street, Street	Reck, K1	8.9	
DTV Bubendorf	Andread or Manager	Boden, K1	9.1	
TV Gelterkinden	Control College and	Schaukelringe, K1	9.1	
TV Gelterkinden	Control of the last	Sprung, K1	9.5	

### Ranglisten erstellen

Die Rangliste wird sofort in der Standard-Einstellung gerechnet und angezeigt:



Am Ende, oder nach jeder gewünschter Ranglisten-Einstellung, lässt sich die Rangliste drucken:

- Je nach Papierformat und ausgewähltem Drucker müssen ev. die Anzahl Zeilen pro Seite justiert werden.
- Mit aktivierter Checkbox " via Browser "
  wird die Rangliste als HTML-Datei
  gespeichert und im Webbrowser geöffnet.
  In dieser Form lässt sie sich gut im



3. Mit deaktivierter Checkbox " via Browser " kann der gewünschte Drucker ausgewählt werden. Beim Drucken via Web-Browser sind jeweils die Seitenränder und die Orientierung so anzupassen, dass die Ranglisten mit dem Seitenumbruch an der richtigen Stelle funktionieren. Beim direkten Drucken sind keine individuellen Einstellungen möglich.

