



Criação e edição imagens para Mídias Sociais

Mídias Digitais

As **Mídias Digitais** são todas aquelas apresentadas por meio de dados numérico de 0 e 1 ou chamados Dígitos. Os sons, imagens, textos, são na realidade sequências de números, o que permite o compartilhamento, armazenamento e conversão de dados. Os produtos de mídia digital podem ser encontrados em:

- Mídia social/ **Rede Social**;
- Sites e aplicativos móveis;
- Fotos, Vídeos, Animações e Cinema;
- Jogos – console, online e celular;
- Qualquer mídia que utiliza telas, computadores, etc.

Imagens digitais

Imagem Digital:

Através de uma grade retangular de **pixels**, constitui-se uma **imagem bitmap**, ou mapa de bits, também chamada de “imagem de varredura”. Os computadores tem como base de informação o bit, representado por 0 ou 1.

O **pixel** é a menor unidade de informação da imagem digital e a cada um deles é atribuída uma posição dentro da imagem e uma cor específica.

As **imagens bitmaps** representam gradações de cores e tons com eficiência e por isso são utilizadas em fotografias e pinturas digitais.

Sistemas de Cores

Através de uma grade retangular de **pixels**, constitui-se uma **imagem bitmap**, ou mapa de bits, também chamada de “imagem de varredura”. Os computadores tem como base de informação o bit, representado por 0 ou 1.

Existem modos de cor que regulam a forma como interagimos com as cores no mundo físico e digital. Os dois principais são o **CMYK** (Ciano, Magenta, Amarelo e Preto) que é utilizado para impressão, a cor pigmento chamada de subtrativa. E o **RGB** (Vermelho, Verde e Azul) utilizado para telas, chamado de cor luz, aditiva.

Além destes podemos destacar os modos **Lab**, **Cores indexadas** (Hexadecimal) e **Tons de Cinza**.

Configurações de arquivos

Para criar um arquivo que será publicado em Mídias Digitais, é importante lembrar que o modo de cor deve ser **RGB**. As **dimensões são em pixels** e variam de acordo com o formato solicitado pela mídia. **Redes sociais**, indicam formatos diferentes conforme a publicação.

Por exemplo, o Instagram pede 1080 px (largura) x 1920 px (altura) para *stories*, e 1080 px (largura) x 1080 px (altura) para o *feed*.

Introdução ao Photoshop

Área de Trabalho

Criar e manipular documentos e arquivos usando vários elementos, como painéis, barras e janelas. Qualquer organização desses elementos é denominada uma área de trabalho.

Para adaptar o Photoshop ao seu modo de trabalho, é possível selecionar uma das várias áreas de trabalho predefinidas ou criar a sua própria.

Área de Trabalho

Fazem parte da área de trabalho:

- A **Barra de aplicativos** ou **barra menu** na parte superior contém um alternador de áreas de trabalho, menus (somente Windows) e outros controles de aplicativo.
- O **painel Ferramentas** contém ferramentas para a criação e a edição de imagens, arte-final, elementos de página e assim por diante. As ferramentas relacionadas são agrupadas.
- A **barra Opções Painel** de controle exibe opções para a ferramenta selecionada no momento.
- A **janela Documento** exibe o arquivo em que você está trabalhando. Janelas de documento podem ser tabuladas e, em certos casos, agrupadas e encaixadas.
- Os **Painéis** ajudam a monitorar e modificar seu trabalho. Os painéis podem ser agrupados, empilhados ou encaixados.

Camadas

As **camadas** do Photoshop são como folhas de acetato empilhado. Através das áreas transparentes de uma camada, é possível ver as camadas de baixo. Você move uma camada para posicionar o conteúdo na camada, como se estivesse deslizando uma folha de acetato em uma pilha. Também é possível alterar a opacidade de uma camada para tornar o conteúdo parcialmente transparente.

As camadas são usadas para realizar tarefas como a composição de várias imagens, adição de texto em uma imagem ou adição de formas de vetores gráficos. Você pode aplicar um estilo de camada para adicionar um efeito especial como uma sombra projetada ou um brilho.

Camadas e organização

Uma nova imagem possui uma única camada. O número de camadas, efeitos e conjuntos que podem ser adicionados a uma imagem é limitado apenas pela quantidade de memória do computador.

Você trabalha com as camadas no **painel Camadas**. Os **grupos de camadas** ajudam a organizar e gerenciar camadas. Use grupos para organizar as camadas em uma ordem lógica e reduzir o excesso de itens no painel Camadas. É possível aninhar grupos dentro de outros. Também é possível usar grupos para aplicar atributos e máscaras a várias camadas simultaneamente.

Transformação

A **transformação dimensiona, gira, inclina, ajusta ou distorce** uma imagem. É possível aplicar as transformações a uma seleção, uma camada inteira, várias camadas ou uma máscara de camada. Também é possível aplicar transformações a um demarcador, uma forma de vetor, uma máscara de vetor, uma borda de seleção ou um canal alfa. A transformação afeta a qualidade da imagem ao manipular os pixels.

Para aplicar transformações não destrutivas a imagens rasterizadas, use Objetos Inteligentes. A transformação de uma forma de vetor ou de um demarcador nunca é destrutiva porque são alterados apenas os cálculos matemáticos que produzem o objeto.

Mover

É possível selecionar as camadas que deseja mover diretamente na janela do documento. Na barra de opções da **ferramenta Mover**, selecione **Seleção automática** e escolha **Camada** nas opções de menu que aparecem.

Máscara de Camada

É possível adicionar uma máscara a uma camada e usá-la para ocultar partes da camada e mostrar as camadas abaixo. A aplicação de máscaras em camadas é eficaz para combinar várias fotos em uma única imagem ou para remover uma pessoa ou um objeto de uma foto. É possível criar dois tipos de máscaras:

- As máscaras de camada são imagens bitmap que dependem da resolução e são editadas com as ferramentas de pintura ou de seleção.
- As máscaras de vetor são independentes de resolução e são criadas com uma ferramenta de forma ou caneta.

Máscara de Camada

As **máscaras de camada** e de vetor não são destrutivas, o que significa que é possível voltar e reeditar as máscaras posteriormente sem perder os pixels ocultos. No painel Camadas, as máscaras de camada e de vetor são exibidas como uma miniatura adicional, à direita da miniatura de camada. Na máscara de camada, essa miniatura representa o canal de tons de cinza criado quando a máscara é adicionada. A miniatura da máscara de vetor representa um demarcador que corta o conteúdo da camada.

Efeitos de Camada

O Photoshop oferece vários efeitos (como sombras, brilhos e chanfros) que alteram a aparência do conteúdo de uma camada de forma não destrutiva. Os **efeitos de camada** são vinculados ao conteúdo. Ao mover ou editar o conteúdo da camada, os mesmos efeitos são aplicados no conteúdo modificado. Por exemplo, se uma sombra projetada for aplicada a uma camada de texto e, em seguida, um novo texto for adicionado, a sombra será adicionada automaticamente ao novo texto.

Efeitos de Camada

O **estilo é um ou mais efeitos** aplicado a uma camada ou grupo de camadas. Para aplicar um dos estilos predefinidos do Photoshop ou criar um estilo personalizado, use a caixa de diálogo **Estilos de camada**. O ícone dos efeitos de camada **fx** é exibido à direita do nome da camada no painel Camadas. É possível expandir o estilo no painel Camadas para visualizar ou editar os efeitos que compõem o estilo.

Você pode aplicar vários efeitos em um estilo de camada única. Além de isso, mais de uma instância de alguns efeitos podem compreender um estilo de camada.

Preenchimento Cor e Degradê

As camadas de preenchimento permitem preencher uma camada com uma cor sólida, um degradê ou um padrão. Diferentemente das camadas de ajuste, as de preenchimento não afetam as camadas abaixo delas.

Cor Sólida

Preenche a camada de ajuste com a cor de primeiro plano atual. Use o Seletor de Cores para selecionar uma cor de preenchimento diferente.

Preenchimento Cor e Degradê

Degradê

Clique no **degradê** para exibir o Editor de degradê ou clique na seta invertida e escolha um degradê no painel pop-up. Defina opções adicionais, se desejar.

- Estilo especifica a forma do degradê.
- Ângulo especifica o ângulo com que o degradê é aplicado.
- Escala altera o tamanho do degradê.
- Inverter inverte a orientação do degradê.
- Pontilhamento reduz bandas aplicando pontilhamento ao degradê.
- Alinhar À Camada usa a caixa delimitadora da camada para calcular o preenchimento degradê. Você pode arrastar a janela da imagem para mover o centro do degradê.

Ferramentas de Seleção automática

Com seleções, você define uma área editável para aprimorar suas imagens e composições. Você pode facilmente usar qualquer uma das várias ferramentas de seleção do Photoshop para fazer uma seleção com rapidez.

Ferramenta Seleção de objeto

A ferramenta Seleção de objeto simplifica o processo de selecionar um único objeto ou parte de um objeto em uma imagem, como pessoas, carros, móveis, animais de estimação, roupas e muito mais. Basta desenhar uma região retangular ou um laço ao redor do objeto, a ferramenta Seleção de objeto seleciona automaticamente o objeto dentro da região definida. A ferramenta funciona melhor em objetos bem definidos do que em regiões sem contraste.

Ferramentas de Seleção automática

Ferramenta Seleção rápida

É possível usar a ferramenta Seleção rápida para “pintar” rapidamente uma seleção com uma ponta de pincel redonda ajustável. Conforme você arrasta, a seleção se expande para fora e automaticamente encontra e segue arestas definidas na imagem.

Ferramenta Varinha Mágica

A ferramenta Varinha Mágica permite selecionar uma área colorida sistematicamente (por exemplo, uma flor vermelha) sem precisar traçar seu contorno. Você especifica a gama de cores selecionada, ou a tolerância, relativas à cor original em que clica.

Ferramentas Laço

Para desenhar a área de seleção é possível utilizar uma das opções de Laço:

Ferramenta Laço

A ferramenta Laço é útil para desenhar segmentos à mão livre de uma borda de seleção.

Ferramenta Laço Poligonal

A ferramenta Laço Poligonal é útil para desenhar segmentos de aresta reta de uma borda de seleção.

Ferramenta Laço Magnético

Ao usar a ferramenta Laço Magnético , a borda se ajusta às arestas das áreas definidas na imagem. É especialmente útil para a rápida seleção de objetos com arestas complexas definidas sobre planos de fundo de alto contraste.

Painel Amostras, Cores e Seletor de Cores

Painel Cor

O painel Cor (Janela > Cor) exibe os valores das cores atuais do primeiro plano e do fundo. Ao usar os controles deslizantes da painel Cor, é possível editar as cores do primeiro plano e do plano de fundo usando vários modelos de cor. Além disso, você pode escolher uma cor do primeiro plano ou do plano de fundo a partir do espectro de cores exibido no painel de cores na parte inferior da painel.

Painel Amostras

O painel Amostras (Janela > Amostras) armazena as cores usadas com frequência e exibe um conjunto padrão de amostras com as quais você pode trabalhar. É possível adicionar ou excluir cores do painel ou exibir bibliotecas diferentes de cores para diferentes projetos.

Painel Amostras, Cores e Seletor de Cores

Seletor de Cores

Escolha cores usando quatro modelos de cor: HSB, RGB, Lab e CMYK. O campo de cores no Seletor de Cores da Adobe exibe componentes de cores nos modos HSB, RGB e Lab. Se você souber o valor numérico da cor desejada, digite esse valor nos campos de texto. É possível também usar o controle deslizante de cores e o campo de cores para visualizar uma cor a ser escolhida. À medida que você ajusta a cor usando o campo de cor e o controle deslizante de cor, os valores numéricos são ajustados apropriadamente. A caixa de cores à direita do controle deslizante de cores exibe a cor ajustada na seção superior e a cor original na seção inferior.

Texto no Photoshop

Texto no Adobe Photoshop consiste em contornos de texto com base em vetores - formas matematicamente definidas que descrevem as letras, números e símbolos de uma fonte.

O Photoshop preserva os contornos de texto com base em vetores e os usa quando você redimensiona o texto, salva um arquivo PDF ou EPS ou imprime a imagem em uma impressora PostScript. Como resultado, é possível produzir textos com arestas bem definidas e independentes de resolução.

Ferramentas Vetorias no Photoshop

Desenhar no Adobe Photoshop envolve a criação de formas de vetor e demarcadores. No Photoshop, é possível desenhar com qualquer uma das ferramentas de forma, a ferramenta Caneta ou a ferramenta Caneta de Forma Livre. As opções para cada ferramenta estão disponíveis na barra de opções.

Antes de começar a desenhar no Photoshop, é necessário escolher um modo de desenho na barra de opções. O modo escolhido para desenho determina se você criará uma forma de vetor em sua própria camada, um demarcador de trabalho em uma camada existente ou uma forma rasterizada em uma camada existente.

Ferramentas Vetorias no Photoshop

Formas de vetor são linhas e curvas desenhadas com as ferramentas de forma ou caneta. As formas de vetor não dependem de resolução — elas mantêm arestas bem definidas ao serem redimensionadas, impressas em uma impressora PostScript, salvas em um arquivo PDF ou importadas para um aplicativo de imagens gráficas baseado em vetores. É possível criar bibliotecas de formas personalizadas e editar o contorno (denominado demarcador) e os atributos (como traço, cor de preenchimento e estilo) de uma forma.

Demarcadores são contornos que podem ser transformados em seleções, ou preenchidos e traçados com cores. Para alterar a forma do demarcador, basta editar seus pontos de ancoragem.

Um demarcador de trabalho é um demarcador temporário que é exibido no painel Demarcadores e define o contorno de uma forma.

Ajustes

As ferramentas para fazer ajustes de cores e tons podem ser encontradas **no painel Ajustes**. Clicar no ícone de uma ferramenta seleciona o ajuste e cria automaticamente uma camada de ajuste. Os ajustes feitos usando os controles e opções no painel Ajustes criam camadas de ajuste não destrutivas.

O **painel Propriedades** tem um menu Predefinições com as predefinições de ajuste. As predefinições estão disponíveis para **Níveis, Curvas, Exposição, Matiz/Saturação, preto e branco, Misturador de Canais e Cor Seletiva**. Clicar em uma predefinição a aplica na imagem usando uma camada de ajuste. É possível sempre salvar as configurações de ajuste como uma predefinição, que é adicionada à lista de predefinições.

Ajustes de imagem para publicação

Ajustes de cores, luz e sombra são fundamentais para o equilíbrio da apresentação das imagens.

Podemos alterar esses elementos, através das camadas de ajustes, as principais são:

Luz, sombra e Contraste:

- Níveis
- Curvas
- Exposição

Cores:

- Vibratilidade
- Matiz e Saturação
- Equilíbrio de Cores

Efeitos:

- Filtro de Fotos
- Pesquisa de Cores
- Preto-e-Branco

Modos de Mesclagem

O **modo de mesclagem** de uma camada determina como seus pixels são mesclados com pixels subjacentes da imagem. É possível criar diversos efeitos especiais, usando os modos de mesclagem.

Por padrão, o modo de mesclagem de um grupo de camadas é Passagem, ou seja, o grupo não tem propriedades próprias de mesclagem. Quando se escolhe outro modo de mesclagem para um grupo, altera-se efetivamente a ordem de agrupamento dos componentes da imagem. Em primeiro lugar, todas as camadas do grupo são reunidas. O conjunto composto é tratado como uma única imagem e mesclado ao restante da imagem, usando o modo de mesclagem selecionado. Dessa forma, se um modo de mesclagem diferente de Passagem for escolhido para o grupo, nenhuma camada de ajuste e nenhum modo de mesclagem de camada contidos no grupo serão aplicados a camadas fora dele.

Layouts para publicação

Pranchetas

Pense em uma **prancheta** como um tipo especial de grupo de camadas. Uma prancheta corta o conteúdo de qualquer elemento contido até suas bordas. A hierarquia de elementos em uma prancheta é exibida no **painel Camadas**, junto com camadas e grupos de camadas. Pranchetas podem conter camadas e grupos de camadas, mas não outras pranchetas.

Na prática, as pranchetas são utilizadas, quando se tem mais de uma arte que possua algum tipo de relação entre si. Por exemplo: Uma campanha que deve ser divulgada em formatos diferentes, mas possui o mesmo conteúdo (cores, textos, grafismos, fotos, etc). Com as pranchetas é possível visualizar as peças sem uma prancheta diferentes ao mesmo tempo, e também facilita a troca de elementos entre elas.

Guias

As **guias** e a grade ajudam a posicionar imagens ou elementos de forma precisa. As guias aparecem como linhas que não podem ser impressas e flutuam sobre a imagem. É possível mover e remover guias. Também é possível bloqueá-los para que eles não sejam movidos por acidente.

As guias inteligentes ajudam a alinhar formas, fatias e seleções. Elas são exibidas automaticamente quando você desenha uma forma ou cria uma seleção ou um slide. Se for necessário, oculte as Guias inteligentes.

A grade é útil para dispor elementos simetricamente. Por padrão, ela aparece como linhas que não podem ser impressas, mas pode ser exibida também como pontos.

Molduras, quadros e outros adereços de mídia

Aplicar molduras e efeitos específicos ajudam a diferenciar a arte e criar uma identidade visual.

Desenhar no Adobe Photoshop envolve a criação de formas de vetor e demarcadores. No Photoshop, é possível criar formas geométricas como retângulos, círculos, triângulos entre outros, com ou sem preenchimento e contorno.

Um retângulo, somente com o contorno pode ser utilizado como a moldura, por exemplo.

Efeitos para textos

Através dos efeitos de Camadas é possível criar efeitos em textos e outros elementos como:

- Contornos;
- Sombras,
- Brilhos;
- Degrades.

Filtros e efeitos

Os **filtros** do Photoshop podem criar efeitos visuais em elementos isolados ou mesmo na arte inteira. Importante transformar a camada em **objeto inteligente** antes aplicar o filtro. Quando aplicado em uma camada comum o filtro altera a camada sem possibilidade de alterações ou desligamento do mesmo.

Já aplicado em um objeto inteligente, o **filtro se torna inteligente também**, possibilitando alterações na configuração e retirado quando desejado.

São grupos de Filtros:

Galeria de Filtros, Desfoque, Nitidez, Distorção, Estilização, Pixelização, Renderização, entre outros.

Desfoque e nitidez

Desfoque é a suavização dos detalhes em uma imagem ou partes de uma imagem. Ele pode ser utilizado de várias maneiras, já que é um processo natural da fotografia ou mesmo do desenho/pintura.

Os **filtros de Desfoque** suavizam uma seleção ou uma imagem inteira e são úteis nos retoques. Eles suavizam as transições criando pixels intermediários próximos às arestas sólidas de linhas definidas e áreas sombreadas em uma imagem.

O **ajuste da nitidez** melhora a definição das arestas de uma imagem. Independentemente de as imagens virem de uma câmera digital ou de um scanner, a maioria delas pode ser beneficiada pelo ajuste da nitidez. O grau de ajuste necessário varia de acordo com a qualidade da câmera digital ou do scanner. Lembre-se de que o ajuste de nitidez não corrige uma imagem com pouquíssima nitidez.

Exportar

Você pode usar as opções **Exportação rápida** como e **Exportar como** para exportar um documento, pranchetas, camadas e grupos de camadas nos formatos de arquivo PNG, JPG, GIF e SVG no Photoshop.

Use a opção **Exportação rápida** como quando quiser exportar rapidamente seu trabalho com base nas configurações especificadas nas preferências de Exportação rápida.

Utilize a opção **Exportar como** quando precisar ajustar as configurações de exportação sempre que você exportar camadas, grupos de camadas, pranchetas ou documentos do Photoshop como imagens. Cada camada selecionada, grupo de camadas ou prancheta é exportada como ativo de imagem separado.

