## **MDVAL**

#### **DATOS GENERALES**

Identificación del documento	DT-004_GLOSARIO_CAMPOS					
Título del documento	Pantalla de Glosario de Campos					
Proyecto	MDVAL					
Gerente						
Área demandante						
Director	Federico Martín Lara					
Responsables	Área		Responsable			
	Dirección			Federic	o Martín Lara	
Control de versionado	Versión	Fecha	Autor		Comentarios	
	1.0	03/08/2021	Federico Lara	Martín	Versión inicial	

### Contenido


Introducción	3
Diseño de la pantalla	4
Arquitectura de la pantalla	
Comportamiento de la pantalla	
Lógica de la pantalla	

### Introducción


El presente documento define la pantalla de Definición de elementos.

Se activa mediante la opción del menú Configuración → Normas de nomenclatura → Definición de elementos.

### Diseño de la pantalla



### Arquitectura de la pantalla



#### Comportamiento de la pantalla

- La pantalla se carga con los diferentes elementos configurados en MDVAL. Invocará al procedimiento **p\_con\_tipos\_elementos**.
- El botón Buscar permite filtrar descripción del elemento.
- Al pulsar el botón de Alta o Modificación, abre la pantalla de Alta/Modificación de elemento, descrita en DT-018\_MANTENIMIENTO\_ELEMENTOS.

#### Lógica de la pantalla

El listener de eventos FrmDefinicionElementosListener se instancia en el método initEvents() de FrmDefinicionElementos. Cuando se pulsa el botón BUSCAR, el método gestiona el evento mediante FRM\_DEFINICION\_ELEMENTOS\_BTN\_BUSCAR. evento invoca al método consultarTiposElementos Este del servicio TipoElementoService, el cual hace la llamada al procedimiento p\_con\_tipos\_elementos.

Dentro de **FrmDefinicionElementosListener** se define el método onLoad, que sirve para que al inicio se carguen en la tabla todos los elementos. El método hace la misma invocación a **consultarTiposElementos** con el argumento en blanco.