## 目录

1	摆的等时性			
2	质量 mass 2			
3	密度 $ ho = rac{ar{b} \equiv m}{ar{b} \mp N}$			
4	大气压强         4.1 标准大气压强: 1.013 · 10 <sup>5</sup> P <sub>a</sub> 4.2 "标准大气压"下的水柱的高度是 10.336 米          4.3 (1) 高度越高, 空气密度越小, 气压就越低. (2) 气压越低, 沸点也就越低          4.4 自制气压计: 瓶中必须存在空气, 才能有气压, 才能在瓶中内外造成气压差.          4.5 流体压强: 流速越大的位置, 压强越小	4 4 5		
5	物体所受的浮力 buoyancy force = 该物体排开的液体或气体的重力 G	7		
6	功 work = 力 F × 移动距离 s         6.1 功率 Power = 功Work 时间time          6.2 动能          6.3 势能 potential energy          6.4 机械能 = 动能 + 势能	10 10		
7				
	7.1 杠杆 lever			
8	内能	12		
	8.1 分子热运动          8.2 内能 internal energy          8.3 比热容          8.4 热机          8.5 能量是能转化的 → 能量守恒定律	13 13 14		
9	电路	16		
	9.1 电荷: 正电荷, 负电荷	17 19 19 19 20 22 23 23		
10	家庭电路	26		

## 物理

## 1 摆的等时性

摆的等时性: 无论摆动的幅度大还是小, 完成一次摆动的时间是一样的. 各种机械摆钟, 就是根据这个原理制作的.

摆绳越长, 往复摆动一次的时间 (即周期), 也就越长.

## 2 质量 mass

质量: 物体所含物质的多少, 叫做"质量"mass. 公式中就用其首字母 m 来表示.

质量的单位是:

- -1 t 吨 = 1000 kg
- 1 kg 千克 (即公斤)
- 1 g 克 = 1000 mg
- 1 mg 毫克

地球的质量 =  $5.97237 \cdot 10^{24} \ kg$ 

太阳的质量 =  $1.9891 \cdot 10^{30} \ kg$ 

称质量的工具: 秤

### 质量无关"物态":一块冰融化成水,其质量不会改变.

质量也无关"所处的位置":一个东西在地球上,或带到太空里,其质量不会改变.

即: 物体的质量, 不随它的物态, 位置而改变.

## $\mathbf{3}$ 密度 $ho = \frac{\mathbb{5} \pm m}{\Phi RV}$

同一种物体,体积越大,质量越大.

密度 density: 由某种物质组成的物体的"质量", 与它"体积"之比, 就是这种物体的"密度".

密度
$$\rho = \frac{质量m}{4$$
积 $V}$ 

这个公式就是说:"密度"在数值上,等于"物体单位体积的质量".

3

密度 的单位, 是由"质量的单位"和"体积的单位"共同组成的。即, **密度的基本单位就是:**  $kg/m^3$  (千克/立方米), 或  $g/cm^3$  (克/立方厘米).

这两个密度单位的关系是:

$$1g/cm^3 = 1 \cdot 10^3 kg/m^3$$

1 克/立方厘米 (克每立方厘米) = 1000 千克/立方米 (千克每立方米)


## 4 大气压强

#### 4.1 标准大气压强: 1.013 · 10<sup>5</sup> P<sub>a</sub>


大气压强, 简称为大气压 (atmosphere), 或气压。**注意: 大气压是" 大气压强"的简称, 不是"** 大气压力"的简称.

大气压产生的原因: 由于大气受到重力的作用而产生.

大气压的方向: 同液体一样, 大气朝向各个方向都有压强的.



水银柱产生的压强  $p_{\text{nkl}} = \text{标准大气压} p_0$ ,根据压强公式 p = gh,在水银密度 不变,重力加速 度 g = 9.8 N/kg,标准大气压  $p_0$ ,这三个变量都不变的情况下,显然水银柱的高度 h 就不会改变.



同时这也说明, 某液体或气体深处的压力的大小, 跟其质量 m 的多少无关. 即使水银柱倾斜过来, 水银柱中水银的体积增加, 质量 m 增加, 它的压强 p 也不会改变.

注意: 只有在水银柱上部的空间是"真空"时, 水银柱的压强才跟大气压强相等. 如果水银柱上方不是真空, 而是混有空气, 则这段空间的气体, 也会对水银柱产生压强. 在这种情况下, 就是这个压强与水银柱产生的压强之和, 才等于大气压强.

即:管内水银柱的高度,只随外界大气压的变化而变化,而和管子的粗细、倾斜角度、管的长度,及将玻璃管提起还是下压等因素无关.只与水银柱的竖直高度有关.

注意: 大气的密度是变化的, 在地面附近, 空气的密度较大, 随高度的增加, 空气的密度越来越小.

所以, 在地表的大气压下, 压得水银柱高度为 760 mm. 反过来说, 我们就把这样大小的大气压, 叫做"标准大气压" $p_0$ .

$$\boxed{ \underbrace{p_0}_{\text{标准大气压}} = \underbrace{\rho}_{\text{水银密度13.59}g/cm^3} \cdot \underbrace{g}_{9.8N/kg} \cdot \underbrace{h}_{0.76m} = 1.013 \cdot 10^5 \ P_a }$$

水银的密度, 是水的密度的 13.6 倍.


在粗略计算中,标准大气压可以取为  $1 \times 10^5 Pa$ .


## 4.2 "标准大气压"下的水柱的高度是 10.336 米

如果玻璃管中装的是水呢?

#### 4.3 (1) 高度越高, 空气密度越小, 气压就越低. (2) 气压越低, 沸点也就越低

从气压公式也可知道: 随着高度的升高 (即深度 h 的减少. 你只需把空气想象成大海, 越接近地表的空气, 就如同海底的深度一样, 深度最大. 即 h 最大. 这样, 随着海拔的增加, 越往天上去, 空气的深度 h 就越小, 气压就越小). 换种说法就是: 海拔升高, 空气就越稀薄, 密度越小, 所以大气压会减小. 瓶中的空气的气压值超过了外面的气压, 就会将瓶中的水挤压到玻璃管中, 水柱的高度就会逐渐升高。






在海拔 3000m 以内, 大约每升高 10m, 大气压减小 100 Pa.

液体的沸点跟外部压强有关。当液体所受的压强 (比如气压) 增大时,沸点也升高;压强减小时,沸点也降低.

- 蒸汽锅炉里的蒸汽压强, 约有几十个大气压, 锅炉里的水的沸点可在 200°C 以上.
- 在高山上煮饭, 比如青藏高原, 水的沸点仅为 84-87℃, 水就沸腾了, 但饭不易熟. 所以必须使用压力锅做饭, 以增强压力, 让沸点升高.

#### 4.4 自制气压计: 瓶中必须存在空气, 才能有气压, 才能在瓶中内外造成气压差.






#### 4.5 流体压强: 流速越大的位置, 压强越小


例

两张垂落的纸,向中间吹气,纸张不会向外扬起,而是向内靠拢.



#### 例

用纸做一个桥, 向桥洞里吹气, 桥会塌掉.






上面这些现象, 是因为: 在气体和液体中, 流速越大的位置, 压强越小. (吹气, 增大了流速).

#### 例


飞机为什么能够在空中飞行?原因在于机翼的形状.



气流被机翼分成上、下两部分,由于机翼横截面的形状上、下不对称,**在相同时间内,机** 翼上方气流通过的路程较长,因而速度较大,它对机翼上表面的压强较小;而下方气流 通过的路程较短,速度较小,它对机翼下表面的压强较大.这样,机翼上、下表面就存 在着压强差,因而有压力差,这就是产生升力的原因.

#### 例

火车站, 地铁站的站台上, 有一条安全线, 人必须站在安全线以外的区域. 否则, 当列车驶过时, 人站在安全线以内是非常危险的. 原因就在于列车速度造成的气压差, 会把你推向列车.



#### 其他例子还有:

- 风沿着窗外的墙面吹过时, 窗口悬挂的窗帘会飘向窗外. 即室内气压, 大于室外气压. 室内气

压把窗帘往外推.

# 5 物体所受的浮力 buoyancy force = 该物体排开的液体或气体的重力 G

物体浸在液体中的体积越大 (即物体排开的液体的体积越大)、**液体的密度越大,则该物体受到的浮力就越大.** 

阿基米德原理: 大量的实验结果表明, **浸在液体中的物体受到向上的浮力, 浮力的大小, 等于它排开的液体**所受的重力. 即:

$$F_{\cite{F}} = G_{\cite{HT}}$$
的液体或气体的重力


阿基米德原理, 不仅适用于液体, 也适用于气体.

例

有一个重 7N 的铁球, 当它浸没在水中时, 受到多大的浮力?

根据公式:  $F_{\text{浮力}} = G_{\text{排开的液体或气体的重力}}$ 

我们知道了  $G_{\text{#HDN液 kept}}$ , 也就知道了浮力.



根据上图的公式链, 我们从下往上来一步步求出每一个变量值.

(1) 
$$m_{\mathfrak{H}} = \frac{G_{\mathfrak{H}}}{g} = \frac{7N}{9.8N/kg} = 0.714286kg$$

(2) 
$$V_{\text{th}} = \frac{m_{\text{th}}}{\rho_{\text{th} \cap \text{mg}}} = \frac{0.714286 \ kg}{7.86 \cdot 10^3 kg/m^3} = 9.08761 \times 10^{-5} \ m^3$$

(3) 
$$V_{\text{x}} = V_{\text{x}} = 9.08761 \times 10^{-5} \ m^3$$

(4) 
$$G_{\pm \sharp \sharp} = m_{\pm} g = \rho_{\pm} V_{\pm \sharp \sharp} \cdot g = (1 \cdot 10^3 kg/m^3) \cdot (9.08761 \times 10^{-5} m^3) \cdot 9.8N/kg = 0.890586N$$

(5) 
$$F_{\text{浮力}} = G_{\text{排开的液体或气体}}$$
,即 $7N$ 重的铁球浮力是 $0.89N$ 





#### 浸没在液体中的物体:

- → 如果它的密度 < 液体的密度, 物体上浮;
- → 如果它的密度 = 液体的密度, 物体可以悬浮在液体内任何地方;
- → 如果它的密度 > 液体的密度, 物体下沉.

#### 例

橡皮泥的密度,大于水,所以它在水中会下沉. 但如果把橡皮泥捏成瓢状,放在水面,虽然它的重力 G 没有改变,但是排开的水较多,根据浮力公式:


$$F_{ ext{F}}_{ ext{D}} = G_{ ext{ iny H} ext{ iny H} ext{ iny N} ext{ iny M}} = m_{ ext{ iny N}} \cdot g = (
ho_{ ext{ iny N} ext{ iny N} ext{ iny B}} \cdot V_{ ext{ iny H} ext{ iny N} ext{ iny N} ext{ iny M}}) \cdot g$$

**排开的水的体积变大,浮力就也同比增加.** 所以橡皮泥船就能漂浮在水面上了. 钢铁轮船能浮在水上,就是根据这个原理制造的.

轮船的大小, 通常用"排水量"来表示。排水量就是轮船"装满货物"时, 排开水的质量。如一艘轮船, 它的排水量是  $1\times10^4t$ , 就是说此船在满载时, 货物质量和船身质量之和, 为  $1\times10^4t$ .

## 6 功 $\operatorname{work} = \operatorname{D} F \times \operatorname{移动距离 s}$

功 work: 如果一个力作用在物体上, 物体在这个力的方向上, 移动了一段距离, 就说这个力对物体做了"功".



力学里所说的做功,包含两个必要因素: (1) 作用在物体上的力,(2) 物体在这个力的方向上移动的距离.

例如,如果你搬一块石头而没有搬动,虽然你对该物体施加了力,但石头在力的方向上没有移动,则你对该石头依然没有"做功".

力学中, 功 = 力 × 物体在力的方向上移动的距离.

所以, 作用在物体上的力越大, 物体在力的方向上移动的距离越大, 力所做的"功"也就越多.

公式即:

功的单位, 是牛米. 它有一个专门的名称 - 焦耳 (joule), 简称焦, 符号是 J.

#### 例

雪橇的质量 m=50kg, 上装载木头 350kg, 马拉雪橇匀速前进 (雪橇受到的摩擦力是 800N), 到 3km 外的目的地. 问马做了多少功?

既然马在匀速前行, 说明马的拉力 F, 与摩擦力 F 大小相等.

功 $Work = F_{\text{马的拉力}} \cdot s = F_{\text{雪橇受到的摩擦力}} \cdot s = 800N \cdot 3000m = 2.4 \times 10^6 J$ 

## 6.1 功率 $Power = \frac{DWork}{Politime}$

A和B做相同的"功", 完成时间短的, "做功"快.相同时间内, "做功"多的那个物体, "做功"快.

就像用速度表示运动的快慢一样, 在物理学中, 用"功率"表示做功的快慢."功"与"时间"之比, 叫做功率 (power). 公式即:

$$\underbrace{Power}_{\text{功率, 单位: 瓦特Watt}} = \underbrace{\frac{\text{Work}}{\text{功, 单位: 焦耳}}}_{\text{时间, 单位: 秒}} \tag{1}$$

- 功: 单位是"焦耳"
- 时间: 单位是"秒"
- 功率: 单位是"焦耳每秒", 它有个专门的名称叫"瓦特"(watt), 简称瓦, 符号是 W. 功率还有个常用单位是: 千瓦 (kW).

$$1kW = 10^3W$$

#### 功率在数值上,等于单位时间内所做的功.

#### 例

一块石头的质量 m=6t, 起重机在 15 秒内, 将该石头垂直匀速提升了 1m, 则该起重器的功率是多少?

既然是匀速提升,则起重机的拉力,与石头所受的重力相等.

功率
$$Power = \cfrac{\mathrm{JJ}Work}{\mathrm{Hill}time}$$
 
$$= \cfrac{\frac{\mathrm{Lin}F \cdot \mathrm{Rin}E\mathrm{Rin}}{t}}{t} = \cfrac{\frac{\mathrm{Lin}E\mathrm{Lin}E\mathrm{Lin}F}{t}}{t}$$
 
$$= \cfrac{(m_{\mathrm{Lin}g}) \cdot s}{t} = \cfrac{6000kg \cdot 9.8 < \frac{N}{kg} > \cdot 1 < m >}{15 < s >} = 3920 < Watt >$$

#### 6.2 动能

流水,能推动水车. 子弹,能击穿靶体. 流水、子弹都做了"功". **物体能够对外"做功",我们就** 说这个物体具有"能量"(energy), 简称能.

"能量"的单位,与"功"的单位相同,也是"焦耳".

一个物体能够做的"功"越多、表示这个物体的"能量"越大.

运动的钢球打在木块上,木块被推走,钢球对木块做了功。**钢球能够做功,表明钢球具有能量。物体由于运动而具有的能,叫做动能 (kinetic energy).**一切运动的物体都具有动能.

kinetic: adj. /k net k/ (technical 术语) of or produced by movement 运动的;运动引起的. kinetic energy 动能

动能的大小跟哪些因素有关呢?  $\rightarrow$  质量 m 相同的物体, **运动的速度越大**, **它的动能越大**  $\rightarrow$  运动速度相同的物体, **质量越大**, **它的动能也越大** 

#### 例

某道路路标显示: 小型客车最高行驶速度不得超过 100 km/h. 大型客车、载货汽车最高行驶速度不得超过 80 km/h. 限速之差, 正是考虑到动能值的问题. 大车比小车质量大, 如果它们速度相同, 大车的"动能"会大于小车的动能. 因此, 要对不同质量的车型, 限定不同的最高行使速度.

## 6.3 势能 potential energy

重力势能:打桩机,把重锤高高举起,重锤落下,可以把桩打入地里,重锤对桩做了功。高处物体所具有的能,叫做"重力势能".**物体的质量越大,位置越高,它具有的"重力势能"就越大.** 

弹性势能: 拉弯的弓能将箭射出, 具有能量. 这是因为发生形变的物体, 在恢复形变时, 可以做功, 因此具有能量.

物体由于发生"弹性形变",而具有的能,叫做"弹性势能".**物体的弹性形变越大,它具有的**"**弹性势能**"就越大.

#### 6.4 机械能 = 动能 + 势能

- 一个物体从高处下落, 物体的"重力势能", 转化成了它的"动能".
- 弯弓射箭时, 弓的"弹性势能", 转化成箭的"动能".
- 蹦床运动员从高处落下, 在与蹦床面将要接触时, 具有一定的动能. 与蹦床面接触后, 床面发生弹性形变, 运动员的"动能", 转化成蹦床的"弹性势能".

可见,"动能"和"势能"可以相互转化.



- 上图, 滚摆下降时, 它的"重力势能"越来越小,"动能"越来越大, 重力势能转化为动能。滚摆上升时, 它的"动能"越来越小,"重力势能"越来越大, 动能转化为重力势能.
- 上图, 小球从 A 点下落到 B 点, "重力势能"逐渐转化成"动能", 到最低点 B 时"动能"最大. 之后又从 B 点上升到 C 点, 动能逐渐转化成重力势能.

大量研究结果表明,如果只有"动能"和"势能"来相互转化的话 (即不考虑阻力),尽管动能、势能的大小会变化,但"机械能"的总和不变.即:机械能是"守恒"的.

机械能 (Mechanical energy), 就是"动能"与"势能"的总和. 这里的"势能", 分为"重力势能"和"弹性势能".

- $\rightarrow$  决定"动能"的, 是质量, 与速度.
- $\rightarrow$  决定"重力势能"的,是质量,和高度.
- → 决定"弹性势能"的,是劲度系数,与形变量.

机械能, 是表示物体"运动状态"与"高度"的物理量.

运动状态,是指物体进行"机械运动"时,相对某个"参考系"的状态。"运动状态"有:静止、匀速运动、加速运动、减速运动,也有直线运动、曲线运动等多种状态。

#### 例


把一个吊起来的铁物, 从你鼻子附近放手, 让它摆来摆去. 想想看, 铁物摆回来时, 会打到你的鼻子吗?



7 简单机械 12


## 7 简单机械

#### 7.1 杠杆 lever



杠杆的平衡条件是: 动力 × 动力臂 = 阻力 × 阻力臂

$$F_{\bar{n}\bar{n}} \cdot l_{\bar{n}\bar{n}} = F_{\bar{n}\bar{n}} \cdot l_{\bar{n}\bar{n}}$$
(2)



- 等臂杠杆: 动力臂长 = 阻力臂长
- 省力杠杆: 动力臂长 > 阻力臂长
- 费力杠杆: 动力臂长 < 阻力臂长

比如划船, 手移动较小的距离, 使船桨在水中移动较大的距离, 这就是"费力杠杆". 为了省距离, 而费了力气.

#### 7.2 滑轮 pulley

85

## 8 内能

#### 8.1 分子热运动

一切物质的分子,都在不停地做无规则的运动。**温度越高,分子运动越剧烈.** 由于分子的运动跟温度有关,所以这种无规则运动,叫做分子的"热运动"(thermal motion). 8 内能 13

分子之间既有"引力"又有"斥力".

气体分子之间的距离 > 液体分子之间的距离 > 固体分子之间的距离.

#### 8.2 内能 internal energy

#### 【分子的动能】:

运动的物体具有"动能",运动的分子也同样具有"动能".分子在不停地做热运动,**温度越高**,分子"热运动"的速度越大,动能也就越大。

#### 【分子的势能】:

分子之间也具有相互作用力, 所以分子也具有"势能".

#### 【物体的内能】:

一个物体的所有分子的动能 + 势能 = 该物体的 "内能".

【"内能"的单位】: 是焦耳(J). 各种形式能量的单位, 都是焦耳.

#### 【内能和温度有关】:

- → 物体温度升高时, 内能增加.
- $\rightarrow$  温度下降时, 内能减少.

#### 【热传递, 可以改变物体的"内能"】:

把一个热的东西放到冷水中,东西会冷下来,而冷水会变热. 这是因为在此过程中发生了"热传递"。

发生热传递时, 高温物体"内能"减少, 低温物体"内能"增加。

在热传递过程中, 传递能量的多少, 叫做"热量"(quantity of heat), 热量的单位也是焦耳。物体吸收热量时, 内能增加; 放出热量时, 内能减少。物体吸收或放出的热量越多, 它的内能改变越大。

#### 【做功,能改变物体的"内能"】:

- → 外界, 对系统做功, 系统内能增加.
- → 系统, 对外界做功, 系统内能减少

#### 例

对瓶中的空气做压缩时, 外界对空气做功, 根据能量守恒定律, 内能增加, 所以温度升高. 拿掉塞子后, 瓶中的压缩气体开始膨胀, 对外做功, 瓶内空气内能减小, 温度降低, 所以 瓶中的水蒸气就冷却液化, 变成小水滴 (即白雾).

#### 8.3 比热容

质量 m 相同的两种不同物质 A 和 B, 使它们升高相同的温度, 在此过程中, 它们吸收热量的 多少, 是不同的.

#### 【比热容, 比热容量】:

Specific Heat Capacity. 简写为 C. 就是用来衡量: 1 单位质量的某种物质, 在升高 (或下降) 1 单位温度时, 所吸收 (或放出) 的热量.

注意: 它衡量的是, 物质提高温度时所需热量的能力, 而不是它吸收或散热的能力.

下面的公式用来表明: m 质量物体的温度要变化 1 度, 需要多少热量?

质量为
$$m$$
的物体, 其热容量 $C = \frac{\Delta$ 热量的变化量 $\Delta$ 温度的变化量

下面的公式的意思就是:1 单位质量的物体要变化 1 度, 需要吸收或释放多少热量?

【比热容的单位】: 焦耳/每千克摄氏度. 即令 1kg 的物质的温度上升 1 摄氏度时, 所需吸收 (或释放) 的热量. 符号是  $J/(kg \cdot ^{\circ}C)$ 

#### 【比热容的值】:

单位质量的某种物质,温度降低  $1^{\circ}$ C 时所放出的热量,与它温度升高  $1^{\circ}$ C 时所吸收的热量,相等. 数值上也等于它的比热容.

- "比热容"是反映物质自身性质的物理量。不同的物质, 比热容一般不同.
- 水的比热容:  $4.2 \cdot 10^3$  J/(kg ℃). 即 1 千克的水, 温度升高 (或降低)1 摄氏度时, 所吸收 (或放出) 的热量为 4200J.
- 冰的比热容: 2.1 · 10<sup>3</sup> J/(kg °C).

质量相同的不同物质, 当吸收或放出同样热量时, "比热容"较大的物质, 温度变化较小。因此, 比热容大的物质, 对调节温度有很好的作用.

把物体的温度上升, 想象成"吃饱". 把物体吸收的热量, 想象成"饭量":

- $\rightarrow$  比热容大的物体, 就是饭量大, 他要吃很多饭量 (吸收很多热量), 才能吃饱 (自己温度上升 1 度).
- $\rightarrow$  比热容小的物体, 就是饭量小, 他只吃一点点饭量 (吸收很少的热量), 就吃饱了 (自己温度上升 1 度).

水的比热容较大, 意味着当环境温度变化较快的时候, 水的温度变化相对较慢。**生物体内水的比例很高, 有助于调节生物体自身的温度,** 以免温度变化太快对生物体造成严重损害。

#### 例

水的比热容是沙石的 4 倍多, 这就意味着:

- → 海边的夏天, 尽海水吸收了许多热量, 但是由于它的比热容较大, 所以海水的温度变化并不大, 海边的气温变化也不会很大.
- → 而在沙漠, 由于沙石的比热容较小, 吸收同样的热量, 温度会上升很多. 所以沙漠的昼夜温差很大.

#### 8.4 热机

#### 【热机】:

瓶中的水, 在被加热的过程中, 产生热量, 传给水和水蒸气; 塞子受到水蒸气的压力而冲出去.

8 内能 15

即,水蒸气的内能,转化为了塞子的动能.这就是蒸汽机的工作原理.

人们发现"内能"可以"做功", 就制造了各种利用"内能"做功的机械——热机 (heat engine).

热机的种类很多,包括:蒸汽机、内燃机、汽轮机、喷气发动机等.

#### 【内燃机】:

燃料直接在发动机汽缸内燃烧产生动力的热机,叫做内燃机.如汽车.内燃机分为汽油机和柴油机两大类.

#### 【热值 calorific value】:

燃料有很多,包括:木柴,煤,汽油,酒精,煤气,天然气等.但是相同质量的不同燃料,燃烧时 所放出的热量是不相同的.例如,燃烧 1kg 煤放出的热量,是燃烧 1kg 木柴放出热量的两倍多.

热值: 我们把某种燃料,完全燃烧放出的热量,与其质量之比,叫做这种燃料的"热值". 热值  $= 1 \log$  某种燃料完全燃烧放出的热量.

在食品化学中,"热值"表示食物能量的指标. 指 1g 食物在体内氧化时所放出的热量.

"热值"的单位,由热量的单位和质量的单位组合而成.在国际单位制中,热量的单位是焦耳,质量的单位是千克,则"热值"的单位是:"焦/每千克",符号是 J/kg. 常用的热值单位,是: J/kg (固体燃料和液体燃料),或 J/m³ (气体燃料).

根据燃料的"热值", 我们能计算出燃料完全燃烧时放出的热量:

- 氢的热值: 1.4·10<sup>8</sup> J/kg

- 汽油的热值: 4.6·10<sup>7</sup> J/kg

- 柴油的热值: 4.3·107 J/kg

- 煤气的热值:  $3.9 \cdot 10^7 J/m^3$ 

#### 【热机的效率】:

我们很难利用燃料中蕴含的全部"热值",原因是:

- 燃料很难完全燃烧, 所以它放出的热量, 往往比按"热值"计算出的要小.
- 即使它释放出的那部分热量, 也无法全部被我们利用. 有一部分热量会直接散失掉.

对于热机而言,燃料释放的能量,只有一部分能被用来做有用的功,还有相当一部分能量散失掉了。用来做有用"功"的那部分能量,与燃料完全燃烧放出的"能量"之比,叫做'热机的效率'"。

- → 蒸汽机的效率很低, 只有 6% 15%.
- → 内燃机中,由于燃料是在汽缸内部燃烧的,而且燃料与空气混合充分,燃烧得比较完全,所以内燃机的效率比蒸汽机的高。但汽油机的效率也只有 20%-30%;柴油机的效率为 30%-45%.

所以, 热机的效率高, 就意味着在"做功"同样多的情况下, 消耗的燃料就更少.

在热机的能量损失中,废气带走的能量最多。在热电站中,人们利用蒸汽轮机排出的废气来供热.来减少能量浪费.

#### 8.5 能量是能转化的 → 能量守恒定律

各种形式的能量, 是可以相互转化的:


- 机械能 → 内能: 摩擦生热

- 机械能 → 电能: 水电站里水轮机, 带动发电机发电

- 电能 → 机械能: 电动机带动水泵, 把水送到高处

- 光能 → 化学能: 植物吸收太阳光进行光合作用

- 化学能 → 内能: 燃料燃烧时发热



停止用力, 秋千会越摆越低; 掉在地上的弹性小球会跳起, 但是越跳越低。**在秋千和小球的运动中, 看似能量减少了, 其实是在运动过程中, 有一部分"机械能"转化成了"内能"。例如,** 小球在跳动过程中会变热。

#### 【能量守恒定律 law of conservation of energy】:

能量既不会凭空消灭,也不会凭空产生,它只会从一种形式,转化为其他形式;或者从一个物体,转移到其他物体.而在转化和转移的过程中,能量的总量保持不变。这就是"能量守恒定律"law of conservation of energy.

例如,在行驶的汽车中,燃料的化学能,通过燃烧转化为燃气的内能,再通过热机做功,把内能转化为机械能。在这个过程中,燃料的化学能,一部分转化为机械能,一部分转化成了热机,和周围环境的内能。

任何一部机器,只能使能量,从一种形式转化为另一种形式,而不能无中生有地制造能量。因此,根本不可能造出永动机.

## 9 电路

#### 9.1 电荷: 正电荷, 负电荷

自然界只有两种电荷:

→ 正电荷 positive charge: 与用"丝绸"摩擦过的"玻璃棒"带的电荷相同.

→ 负电荷 negative charge: 与用"毛皮"摩擦过的"橡胶棒"带的电荷相同.

同种电荷互相排斥, 异种电荷互相吸引。

#### 【电荷量】:

物体所带电荷的数量,叫做电荷量。电荷量也可简称电荷。

17

- "电荷量"的单位是库仑 (column), 简称库, 符号是 C。
- 一根实验室中常用的玻璃棒或橡胶棒,摩擦后所带的电荷量,大约只有 10-7C.

原子中, 在原子核周围,有一定数目的电子 electron 在核外运动。电子是带有最小负电荷的粒子,所带电荷量为  $1.6\cdot 10^{-19}C$ .

而原子核,带正电。通常,原子核所带的正电荷,与核外"所有电子"所带的负电荷,在数量上相等.因此原子整体上不显电性,物体对外也不显电性。

- 氢原子, 原子核中有 1 个正电荷 (其电荷量, 与电子电荷量相等), 核外有 1 个电子。
- 氦原子核中, 有 2 个正电荷, 核外有 2 个电子。




图15.1-3 氢原子和氦原子 的结构

不同物质的原子核, 束缚电子的本领不同。**当两个物体摩擦时, 哪个物体的原子核束缚"电子" 的本领弱, 它的一些电子就会转移到另一个物体上**。

- → 失去电子的物体, 因为缺少电子, 而带正电.
- → 得到电子的物体, 因为有了多余电子, 而带等量的负电。

所以,摩擦起电并不是创造了电荷,而只是将电荷从一个物体转移到另一个物体.

带电的物体有时会与其他的物体接触,从而失去电荷。那么,什么物体容易传导电荷,什么物体不容易传导电荷呢?

- → 导体 conductor:即容易导电的物体.包括:金属、人体、大地、石墨、食盐水溶液等.
- → 绝缘体 insulator: 即不容易导电的物体. 包括: 橡胶、玻璃、塑料等.

电荷在金属中可以定向移动,说明金属是可以导电的。**在金属中,部分电子可以脱离原子核的**束缚,而在金属内部自由移动,这种电子叫做"自由电子"。金属导电,靠的就是自由电子。

#### 9.2 电流: 流动方向从正级 $\rightarrow$ 负级

电荷虽然能在金属导体中, 做定向移动, 但这种定向移动瞬间就结束了。而生活中, 点亮的小灯泡能持续发光, 是因为有电荷持续不断地流过小灯泡。那么怎样才能使电荷不断地流过小灯泡呢? – 必须要有电池 cell, 还要用导线将它们与电池连接成闭合的回路。

导线、小灯泡的灯丝,都是金属做的。金属里面有大量自由电子,它们可以自由移动。平时金属内"自由电子"运动的方向杂乱无章,但是接上电池之后,它们就受到了推动力,就会做"定向移动"。电荷的定向移动,就形成了"电流"electric current.

回路中有电流时,发生定向移动的电荷,可能是正电荷,也可能是负电荷,还有可能是正、负电荷同时向相反方向发生定向移动。在 19 世纪初,物理学家刚刚开始研究电流时,并不清楚在各种情况下,究竟是哪种电荷在移动,当时就把"正电荷定向移动的方向"规定为电流的方向。按照这个规定,当电池、导线、小灯泡组成的回路闭合时,在电源外部,电流的方向,是从电源"正极"经过用电器,流向"负极"的。



【通路】:


【断路】:

【短路】:

【短接】:


#### 【串联】:

两个小灯泡依次相连, 然后接到电路中, 这两个小灯泡就是串联 series connection 的。



#### 【并联】:

两个小灯泡的两端分别连在一起,然后接到电路中,这两个小灯泡是并联 parallel connection 的。并联电路中两个用电器共用的那部分电路,叫干路.单独使用的那部分电路,叫支路。



→ 在"串联"电路中, 开关可以控制所有用电器, 开关位置的改变并不影响它对用电器的控制作用。

→ 在"并联"电路中,干路开关,可以控制所有用电器. 而**支路开关,只能控制其所在支路的** 用电器。

家庭中的电灯、电吹风机、电冰箱、电视机、电脑等用电器,大多是"并联"在电路中的。




图15.3-4 干路、支路开 关的控制作用一样吗?

## 9.3 电流的强弱: 单位安培 ampere

#### 【电流的单位: 安培】:

表示电流强弱的物理量, 是电流 electric current ,通常用字母 I 表示. 它的单位是安培 ampere,简称安, 符号是 A.

其他单位还有: mA 毫安, μA 微安

- $\rightarrow 1mA = 10^{-3}A$
- $\rightarrow 1\mu A = 10^{-6} A$

#### 9.4 电压: 是能形成电流的原因. 无电压则无电流

#### 【电压】:

要让一段电路中有电流,它的两端就要有"电压"voltage。电源的作用,就是给用电器两端提供电压。换言之,"电压"是电路中,自由电荷定向移动形成"电流"的原因。通常用字母 U 表示电压.

#### 【电压的单位】:

它的单位是伏特 volt, 简称伏, 符号是 V.

其他单位还有: kV 千伏, mV 微伏

- $\rightarrow 1kV = 1000V = 10^3V$
- $\rightarrow 1mV = 0.001V = 10^{-3}V$
- 维持人体生物电流的电压: 约为 1mV, 约合 1mV=0.001V
- 中国的家庭电路的电压: 220V

#### 9.5 电阻

#### 【电阻 resistance】:

电阻, 是用来表示导体对电流阻碍作用的大小的。导体的电阻越大, 表示导体对电流的阻碍作用越大。

#### 【电阻的单位】:

导体的电阻, 通常用字母 R 表示, 单位是欧姆 ohm, 简称欧, 符号是  $\omega$ 。

其他单位还有:  $k\omega$  千欧,  $M\omega$  兆欧

- $1K\omega = 1000\omega = 10^3\omega$
- $1M\omega = 10^6\omega$

导线多是用铜做的,特别重要的电器设备的导线,还要用昂贵的银来做。铁也是导体,为什么很少用它来做导线呢?原因就在于电阻上.导体虽然容易导电,但是对电流也有一定的阻碍作用。

比如铜和镍络合金的对比: **在相同的电压下**,通过铜丝的电流较大,表明"铜丝"对电流的阻碍作用较小;而通过"镍铬合金丝"的电流则较小,这表明铬合金丝对电流的阻碍作用较大。

#### 【影响电阻大小的因素】:

- 与材料有关: 绝缘体对电流的阻碍作用大, 导体对电流的阻碍作用小。天然橡胶棒的电阻,

20

大约是相同粗细、长短铁棒的 2×10<sup>16</sup> 倍!

- 与粗细, 长短等因素有关.
- → 同种材料、横截面积相同的导体, 长度越长, 电阻越大。
- → 同种材料、长度相同的导体, 横截面积越小, 电阻越大。

#### 【半导体】:

有一些材料,如锗、硅,导电性能介于导体和绝缘体之间,常常称做半导体。 湿度、光照、杂质等外界因素,对半导体的导电性能有很大影响。

#### 【超导】:

各种金属导体中, 银的导电性能是最好的,但还是有电阻存在。20 世纪初,科学家发现,某些物质在很低的温度时,如铝在-271.76 °C 以下,铅在-265.95 °C 以下,电阻就变成了 0,这就是"超导"现象。

目前已经开发出一些"高温"超导材料,它们在 100 K(-173 ℃) 左右, 电阻就能降为 0。

#### 采用超导材料的价值点:

- 在发电厂发电、输送电能等方面, 采用超导材料, 可以降低由电阻引起的电能损耗。
- 在电子元件上使用超导材料,由于没有电阻,就不必考虑散热的问题,元件尺寸可以大大缩小,让电子设备进一步微型化。

## 9.6 欧姆定律: 电流 $I = \frac{\mathbb{E} E U}{\mathbb{E} B B}$

电压是产生电流的原因. 电压越高, 电流越大:

电阻表示导体对电流的阻碍作用. 电阻越大, 电流会越小。

那么,流过导体的电流,与导体的电阻,及加在它两端的电压,这三个变量间,存在怎样的定量关系呢?

#### 【欧姆定律 Ohm law】:

**通过导体的"电流", 跟导体两端的"电压"成正比, 跟导体的"电阻"成反比**。对大多数导体而言, 这个规律是成立的. 即:

$$I$$
 电流,单位: 安培 $A$  =  $\frac{U}{R}$  电压,单位: 伏特 $V$  电阻,单位: 欧姆 $\Omega$ 

- 导体两端的电压 U, 单位是 V (伏特)
- 导体的电阻 R, 单位是  $\omega$  (欧姆)
- 导体中的电流 I, 单位是 A(安培)

有了这个公式后,对于一个导体,我们只要知道电流、电压、电阻中的两个量,就可以求出第三个量。

#### 例

一辆车的车灯, 接在 12V 电源两端, 灯丝电阻为 30 $\omega$ , 则通过灯丝的电流是多少? 电流 $I=\frac{\mathrm{ln}U}{\mathrm{ln}R}=\frac{12V}{30\Omega}=0.4A$ 

从欧姆定律这个公式中, 我们能知道: 在电源电压 U 不变的情况下, 可以通过改变电路中的

21

#### 电阻 R, 来改变电流 I。

电流可以"用电流表"测量, 电压可以用"电压表"测量。导体的电阻, 可以用欧姆定律公式来算出.

为了减小误差,实际测量中要改变待测"电阻"两端的"电压",多次测量"电压"及"电流"的值,根据每次电压及电流的值,算出"电阻",最后求出"电阻"的平均值。

"欧姆定律"是电学的基本定律之一,应用非常广泛。实际电路虽然比较复杂,但是往往可以简化为串联电路或并联电路,再利用欧姆定律,来解决问题。

#### 电流:

- → 串联电路中, 电流处处相等
- → 并联电路中, 干路中的电流, 等于各支路电流之和

#### 电压:


- → 串联电路中, 两端的总电压, 等于各串联部分两端的电压之和
- → 并联电路中, 各并联支路的电压相等

	串联电路	并联电路
电路图	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c c} & & & & \\ & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & &$
电流关系	$\mathbf{I} {=} \mathbf{I_1} {=} \mathbf{I_2}$	$I = I_1 + I_2$ $\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}$
电压关系	$U = U_1 + U_2$ $\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}$	$\mathbf{U}\!\!=\!\!\mathbf{U}_1\!\!=\!\!\mathbf{U}_2$
电阻关系	$R=R_1+R_2$	$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$

#### 例

如图, 电源两端电压为 6V, 电阻 R1 为  $10\omega$ , 开关 S 闭合后, 问:

滑动变阻器 R2(就是图中的 R) 的电阻为  $50\omega$  时, 通过电阻 R1 的电流 I 是多少?




#### 串联电路中:

- 电阻 R1 两端的电压 U1 =I × R1
- 电阻 R2 两端的电压 U2 =I × R2
- 串联电路的电压 U =U1+U2 电流处处相等

$$U = U_1 + U_2 = IR_1 + IR_2 = I(R_1 + R_2)$$
$$I = \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{6V}{10\Omega + 50\Omega} = 0.1A$$

由上面的例题可以看出,"串联电路"中,通过某个电阻的电流,或串联电路的"电流",等于电源两端"电压"除以"各分电阻之和"。

另外, **当"串联电路"中的一个"电阻"改变时, 电路中的"电流"及另一个电阻两端的"电压", 都会随之改变**。很多实际电路都利用了"串联电路"的这一特点。



由上面的例题可以看出, 当"并联电路"中的一个支路的"电阻"改变时, 这个支路的"电流"会变化、干路"电流"也会变化, 但另一个支路的"电流"和"电压"都不变。

总电流 $I = I_1 + I_2 = 1.2A + 0.3A = 1.5A$ 

家庭电路中,各用电器采用"并联"形式连接到电源上,就是利用了"并联电路"的这一特点。

#### 9.7 电能 electric energy

电能的单位, 叫"千瓦时"(即"度"), 符号是 kW • h.

在物理学中,常用的能量单位是"焦耳"。1 千瓦时比 1 焦耳大得多。它们之间的关系是:

$$1kW \cdot h = 1 \cdot 10^3 W \cdot 3600s = 3.6 \cdot 10^6 J$$

用电器在一段时间内消耗的"电能",可以通过"电能表"(也叫"电度表")计量出来。

"220 V"表示这个电能表应该 在220 V的电路中使用。

"600 revs/(kW·h)"表示接在 这个电能表上的用电器,每消 耗1 kW·h时的电能,电能表上 的转盘转过600转。



"10(20) A"表示这个电能表的标定电流为10 A,额定最大电流为20 A。电能表工作时的电流不应超过额定最大电流。

"50~"表示这个电能表在频率 为50 Hz的交流电路中使用。

图 18.1-1 一种电能表

电能表上显示的数字,是表从开始记数,到读数为止用去的电能。即,为了计量一段时间内消耗的电能,必须记录这段时间起始和结束时,电能表上计数器的示数。前后两次示数之差,就是这段时间内用电的度数。

例如,家中电能表, 在月初的示数是 3246.8 kW • h,月底的示数是 3265.4 kWh,这个月家里用电就是 3265.4 - 3246.8 = 18.6 kW · h

目前, 常用的电能表是 IC 卡式的。用户将 IC 卡充值后插入电能表, 电能表自动读取卡中的金额。一旦金额用完, 电能表会切断电路. 所以表中的金额将要用完时, 需要到银行为 C 卡储值, 并重新将卡插人电能表。

在实际生活中,为了计算电费方便,读数时常常只读整数,略去小数。

#### 9.8 电功: Work=U×I×time

电能可以转化成多种其他形式的能量。电能转化为其他形式的能的过程,也可以说是电流"做功"的过程,有多少电能发生了转化,就说电流做了多少功,即"电功"(electric work)是多少。

例如:

- 电动机工作时,我们可以说"电能"转化成了"机械能",也可以说:电流做功,使电动机能够向外输出动能.
- 电炉工作时,可以说"电能"转化成了"内能",也可以说:电流做功,使电炉的内能增加.

在日常生活中,我们常说消耗了多少电能,而很少说"电流做了多少功".其实,两种说法是一样的。

电流做功的多少, 跟电流的大小、电压的高低、通电时间的长短, 都有关系。**加在用电器上的** 电压越高、通过的电流越大、通电时间越长, 电流做功越多。

研究表明,当电路两端的电压为 U,电路中的电流为 I,通电时间为 t 时,**电功 W(或者说消耗的电能)** 为:

#### 例

例题有一只节能灯接在 220~V 的家庭电路中,通过它的电流为 0.09~A, 计算这只灯使用 5h, 会用电多少千瓦时?

 $W = UIt = 220V \cdot 0.09A \cdot 5h = 0.099 \ kW \cdot h$ 

## 9.9 电功率 $Power = rac{ ext{вл}Work}{ ext{完成这些电功所用的时间}time} = rac{UIt}{t} = UI$

电功率 electric power:表示电流做功的快慢.电功率用 P表示,它的单位是瓦特 watt,简称瓦.符号是 W.

不同的电器, 电功率各不相同。比如有的电器是 24W 的, 有的电器是 500W 的.

#### 【电功率的单位】:

- 瓦: W
- 千瓦 kW:  $1kW = 10^3 W$

- 毫瓦 mW:  $1W = 10^3 mW$ 

#### 【电功率的公式】:

电功率
$$Power = \frac{$$
电功 $Work}{$ 完成这些电功所用的时间 $time} = \frac{UIt}{t} = UI$ 

从公式可以看出: 电功率 Power, 其实就是单位时间的电功 Work 值.

我们变换一下公式, 就是:

电功
$$Work <$$
焦耳 $>$  =  $Power <$ 瓦特 $>$  ·  $time <$  $\psi >$  是 $t$ 这段时间,电流通过用电器所做的功,即用电器消耗的电能。 电功率,即单位时间的电功值 完成这些电功所用的时间。

如果把 Power 用千瓦为单位, time 用小时为单位, 那么它们相乘之后, 就得到电能的另一个单位: 千瓦时 (度)。

1 千瓦时, 即电功率为 1kW 的用电器, 使用 1h 所消耗的电能。

#### 例

一电视机的电功率是 150 W, 每天使用 3h, 一个月用电多少千瓦时?(按 30 天计算)

电功W = 电功率 $P \cdot$  用电时间t=  $150W \cdot 30$ 天 =  $0.15 \ kW \cdot 30$ 天 · 3小时 =  $13.5 < kW \cdot h >$ 

#### 【额定电压, 额定频率】:

不同用电器的"电功率"一般不相同。那么,同一个用电器工作在不同的电压下,它的电功率 总是一样的吗?

实验:取一个标有 36V, 25W 的灯泡。把它接在 36V 的电路中,它正常发光;把它接在 24V 的电路中,它发光暗淡:把它接在 40V 的电路中,它发光强烈.

实验表明, 在不同的电压下, 同一个用电器的电功率不一样大: 用电器实际的电功率, 随着它两端的电压而改变。

既然如此,我们就不能泛泛地说一个用电器的"电功率"是多大,而要指明电压。

- $\rightarrow$  用电器正常工作时的电压, 叫做"额定电压" rated voltage.
- → 用电器在"额定电压"下工作时的"电功率", 叫做"额定功率" rated power.



图18.2-3 小型稳压器。由于电 网供电存存电压过低或过高等 问题,有时需要使用稳压器提 供稳定的电压使电器设备能正 常工作。

- 节能灯上标着 220V, 24w, 表示"额定电压"是 220 V,"额定功率"是 24 W.
- 电熨斗上标着 220V, 500w, 表示"额定电压"是 220 v,"额定功率"是 500 W.

我们使用各种用电器时,一定要注意它的"额定电压",只有在"额定电压"下用电器,才能正常工作:

- → 实际电压偏低,用电器的"电功率"低,就不能正常工作。
- → 反之, 实际电压偏高, 有可能损坏用电器。

#### 9.10 焦耳定律: 热量 $Q = I^2Rt$

生活中,许多用电器接通电源后,都伴有热现象产生。电流通过导体时,"电能"转化成"内能",这种现象叫做电流的"热效应"。

电炉丝通过导线接到电路里,电炉丝和导线通过的电流相同。那么为什么电炉丝热得发红,而导线却几乎不发热?换句话说,**电流通过导体时,产生热的多少,跟什么因素有关?** 

#### 实验表明:

- → 在电流相同、通电时间相同的情况下,"电阻"越大,这个电阻产生的热量越多。
- ightarrow 在电阻相同、通电时间相同的情况下,通过一个电阻的"电流"越大,这个电阻产生的热量越多。

电流产生的"热量", 跟"电流"、"电阻"和"通电时间"的关系, 就由"焦耳定律" Joule 1aw 来总结:

电流通过导体产生的热量 Q, 跟"电流 I 的二次方"成正比,跟"导体的电阻 R"成正比,跟"通电时间 t"成正比。这个规律叫做"焦耳定律".

$$\underbrace{Q}_{\text{eh},\text{pethoda}} = \underbrace{I}^2 \cdot \underbrace{R}_{\text{el}} \cdot t$$

电流通过导体时,如果"电能"全部转化为"内能",而没有同时转化为其他形式的能量,那么,电流产生的热量,就等于消耗的电能 W,即 Q =W =Ult. 再根据欧姆定律 U=IR,就得到: 热量Q= 电能 $Work=\underbrace{U}\cdot I\cdot time=IRIt=I^2Rt$ 

所以,上面电炉的例子,为什么通电后,导线不热,电炉丝热,就是因为两者的电阻不同.导线的电阻很小,lm长的电线,电阻不过百分之几欧姆.而电炉丝的电阻可达几十欧姆到上百欧姆。所以,当通过的电流相等时,电炉丝很热,而导线却不热。

10 家庭电路 26


例

一根  $60\omega$  的电阻丝,接在 36V 的电源两端,在  $5 \min$ 内,会共产生多少热量?

热量
$$Q = \underbrace{I}_{=\frac{U}{R}}^2 \cdot Rt = \left(\frac{36V}{60\Omega}\right)^2 \cdot 60\Omega \cdot \left(5分钟 \cdot 60秒\right) = 6480 J$$

## 10 家庭电路

我国家庭电路的电压是 220 V.



上图是比较简单的家庭电路示意图,由两根进户线、电能表、总开关、保险装置、用电器、导线等组成。

- → 输电线进户后, 首先接到"电能表"上, 电能表用来显示所消耗的电能。
- → 接下来是全户用电的总开关。当家庭电路需要修理时, 必须断开总开关, 这时室内全部电路与外面的输电线分离, 可以保证施工人员的安全。
- → 总开关的后面是保险装置。熔丝 (俗称"保险丝") 是简易保险装置, 装在保险盒内。电流过大时熔丝会熔化, 切断电路, 对用电器起到保护作用。

现在新建居民楼电路中的保险装置,一般采用"空气开关",空气开关安装在电能表后,如图 19.1-1 所示。当电路中的电流过大时,空气开关自动断开,切断电路,俗称"跳闸"。在找出电流过大的原因,并把问题解决之后,重新闭合"空气开关"就可以了。



10 家庭电路 27

→ 在电能表、总开关、保险装置之后,可以连接"用电器"。电路中还可以安装插座,许多家用电器可以接在插座上。

#### 【火线,零线】:

进户的两条输电线中,一条叫做"端线",俗称"火线";另一条叫做"零线"。零线在入户之前已经和大地相连。

知道进户的两条线哪条是"火线"、哪条是"零线"非常重要。常用的方法是用"试电笔"来判断。

一种试电笔的构造如图 19.1-2 所示。氖管中充有稀薄的氖气, 两端是两个金属电极。**当电极间的电压达到一定值时**, 氖气会导电。当电流从一个电极流到另一个电极时, 氖气会发出红光。

使用时, 手指按住笔卡, 用笔尖接融被测的导线 (手指千万不能碰到笔尖)。

- → 如果被测导线是"火线", 电流经过笔尖、电阻、氖管、弹簧, 再经过人体、经过大地, 流到零线, 与电源构成闭合电路, 氖管就会发光。
- → 如果笔尖接触的是"零线", 氖管中不会有电流, 也就不会发光。

试电笔中,"电阻"的作用十分重要。氖管发光只需很小的电流, 所以要在试电笔的电路中, 串联一个很大的电阻, 约有一百万欧姆。由于电流很小, 使用试电笔时尽管电流通过人体, 也不会对人造成伤害。

另一种常见试电笔,形状如螺丝刀(图 19.1-3),使用时,要用指尖抵住上端的金属帽。

试电笔,通常也用来检查电气设备的外壳是否带电。

通常情况下,家庭电路中各个用电器的通断,不应该影响其他用电器的通断,所以用电器应该"并联"后接在电路中。控制用电器的开关,要连接在"火线"和"用电器"之间。 104