## **Manuel d'installation du projet EAST**

Notre projet consiste à faire des conversions entre l'outil East et les outils PowerPoint et LibreOffice via des documents XML, ce qui nous permettra par la suite de générer le XML de East à partir des documents XML de LibreOffice ou PowerPoint.

Dans un premier temps il faut télécharger l'application Jaxe c'est grâce à Jaxe qu'on pourra générer la configuration de East et ainsi faire par exemple une présentation avec des listes, images, vidéos, tableaux... selon vos choix.

## https://sourceforge.net/projects/jaxe/


Une fois l'application correctement téléchargé et installé, il faudra mettre 3 fichiers dans le répertoire de configuration de jaxe, cela nous sera utiles pour utiliser les balises East et générer l'Html par la suite.

| config        | 15/02/2019 14:03 | Dossier de fichiers |          |
|---------------|------------------|---------------------|----------|
| dicos         | 27/05/2010 12:02 | Dossier de fichiers |          |
| doc-en        | 20/06/2011 12:30 | Dossier de fichiers |          |
| doc-fr        | 20/06/2011 12:30 | Dossier de fichiers |          |
| lib           | 14/06/2011 17:20 | Dossier de fichiers |          |
| plugins       | 09/06/2011 17:11 | Dossier de fichiers |          |
| symboles      | 02/10/2009 15:46 | Dossier de fichiers |          |
| assocXMLJaxe  | 17/07/2006 15:57 | Fichier de comma    | 2 Ko     |
| editeurconfig | 14/06/2011 17:18 | Executable Jar File | 1 223 Ko |
| iaxe          | 07/04/2011 11:49 | Fichier de comma    | 1 Ko     |
| 🏂 Jaxe        | 09/06/2011 18:05 | Application         | 40 Ko    |
| jaxe          | 17/02/2019 18:25 | Document texte      | 91 Ko    |
| README        | 27/05/2010 12:29 | Document texte      | 1 Ko     |


il y a le fichier XSD de East, le fichier de style XLS puis le fichier de configuration de East qui est en xml.



Avec ses fichiers on peut voir apparaître la configuration de East :



Sans les fichiers il y a pas la configuration de East :



Une fois la configuration de East bien installé on pourra ainsi commencer la présentation à noter que la balise East doit obligatoirement avoir une page et une partie pour commencer :

