Задание 1.8. ИСР

Провести инсталляцию программного обеспечения (см. комментарий ниже)

Автоматизированная установка программного обеспечения на ОС Windows 10

Шаги выполнения

- 1. Подготовка к установке
 - 1. Исследование механизма автоматизации установки ПО на Windows 10:
 - Использование скриптов командной строки (ВАТ-файлов).
 - Использование установочных пакетов MSI и утилиты msiexec.
 - Использование утилиты PowerShell для более сложных сценариев.
 - 2. Выбор программного обеспечения:
 - Для примера будет выбрана установка офисного пакета LibreOffice.
 - з. Создание виртуальной машины:
 - Установите VirtualBox и создайте новую виртуальную машину с ОС Windows 10.
- 2. Создание ВАТ-скрипта для автоматизации установки
 - 1. Скачивание установочного файла LibreOffice:
 - Перейдите на официальный сайт LibreOffice и скачайте последнюю версию установочного файла MSI.
 - 2. Создание ВАТ-файла:
 - Создайте текстовый файл с расширением .bat (например, install_libreoffice.bat).
 - з. Редактирование ВАТ-файла:

• Откройте файл в текстовом редакторе и добавьте следующие строки:

@echo off
echo Установка LibreOffice началась...
msiexec /i "C:\path\to\LibreOffice.msi" /quiet
/norestart
echo Установка LibreOffice завершена.
pause

- Замените "C:\path\to\LibreOffice.msi" на фактический путь к скачанному файлу MSI.
- 4. Запуск ВАТ-файла:
 - Дважды щелкните на файл install_libreoffice.bat для начала автоматизированной установки.

Алгоритм установки (текстовый документ)

- 1. Подготовка к установке
- 1.1 Исследовать механизмы автоматизации установки ПО на Windows 10:
 - Скрипты командной строки (ВАТ-файлы).
 - Установочные пакеты MSI и утилита msiexec.
 - Утилита PowerShell.
- 1.2 Выбрать программное обеспечение:
 - LibreOffice.
- 1.3 Создать виртуальную машину с ОС Windows 10:
 - Установить VirtualBox.
 - Создать новую виртуальную машину с ОС Windows 10.
- 2. Создание ВАТ-скрипта для автоматизации установки
- 2.1 Скачивание установочного файла LibreOffice:
 - Перейти на официальный сайт LibreOffice.
 - Скачать последнюю версию установочного файла MSI.

2.2 Создание ВАТ-файла:

• Создать текстовый файл с расширением .bat (например, install_libreoffice.bat).

2.3 Редактирование ВАТ-файла:

- Открыть файл в текстовом редакторе.
- Добавить следующие строки:

@echo off
echo Установка LibreOffice началась...
msiexec /i "C:\path\to\LibreOffice.msi" /quiet
/norestart
echo Установка LibreOffice завершена.
pause

• Заменить "C:\path\to\LibreOffice.msi" на фактический путь к скачанному файлу MSI.

2.4 Запуск ВАТ-файла:

• Дважды щелкнуть на файл install_libreoffice.bat для начала автоматизированной установки.