Práctica 1.
Compartir Carpetas con NFS

Manuel Acosta Balume

Índice

En Debian 12.....3
Instalar y configurar el servidor NFS en Debian 12.....3
Crear una carpeta para compartir.....3
Configurar el archivo de exportaciones.....3
Reiniciar el servicio NFS.....3
En Windows.....4
Habilitar el cliente NFS en Windows.....4
Montar la carpeta NFS desde Debian en Windows.....4

En Debian 12

Instalar y configurar el servidor NFS en Debian 12

Con sudo apt install nfs-kernel-server

```
nfs-mountd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
nfsdcld.service is a disabled or a static unit, not starting it.

Creating config file /etc/exports with new version

Creating config file /etc/default/nfs-kernel-server with new version
Procesando disparadores para man-db (2.11.2-2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.36-9+deb12u13) ...
root@debian:/etc/apt/sources.list.d# dpkg -l nfs-kernel-server
Deseado=desconocido(U)/Instalar/eliminaR/Purgar/retener(H)
| Estado=No/Inst/ficheros-Conf/desempaqUetado/medio-conF/medio-inst(H)/espera-disparo(W)/pendienTe-disparo
|/ Err?=(ninguno)/requiere-Reinst (Estado,Err: mayúsc.=malo)
||/ Nombre           Versión          Arquitectura Descripción
+++-==================-================-============-================================
ii  nfs-kernel-server 1:2.6.2-4+deb12u1 amd64        support for NFS kernel server
```

Crear una carpeta para compartir

```
root@debian:/etc/apt/sources.list.d# cd /
root@debian:/# mkdir compartida
root@debian:/# cd compartida
root@debian:/compartida# nano prueba
```

Configurar el archivo de exportaciones

```
 GNU nano 7.2                                                    /etc/exports
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
#               to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes       hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtr
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4        gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes  gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
/compartida *(ro,sync,no_subtree_check)
```

Reiniciar el servicio NFS

```
root@debian:/compartida# sudo systemctl restart nfs-kernel-server
```

Con este comando puedo ver lo que comparto

```
root@debian:/compartida# sudo exportfs -v
/compartida     <world>(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,ro,secure,root_squash,no_all_squash)
```

Montar la carpeta

```
root@debian:/# mount -t nfs 192.168.0.50:/compartida /mnt/
```

En Windows

Habilitar el cliente NFS en Windows

En Agregar Roles y Características en características:



Montar la carpeta NFS desde Debian en Windows

Desde cmd:

```
C:\Users\Administrador>mount

Local    Remoto                                  Propiedades
-------------------------------------------------------------------

C:\Users\Administrador>mount -o anon 192.168.0.50:/compartida Z:
```