2.1.1.18. ex_dato_operacion_rubro

Esta estructura corresponde a los saldos de operaciones activas de créditos de consumo o empleados, discriminados por rubro. Esta tabla está asociada a ex_dato_operacion por los campos fecha, banco y aplicativo.

A continuación, se enumeran los campos de esta estructura:

Nombre Columna	Tipo	Requerido	Descripción	País
dr_fecha	DATETIME	х	Fecha de corte de la información AAAA-MM-DD	Todos
dr_banco	VARCHAR(24)	Х	Código único con que el banco identifica a la operación frente al cliente.	Todos
dr_toperacion	VARCHAR(10)		Código del tipo de operación (línea de crédito/producto de préstamos/tipo de operación pasiva. CRÉDITO: CON	Todos
dr_aplicativo	INT(11)		Código del aplicativo origen de la operación. CRÉDITO CONSUMO: 7	Todos
dr_concepto	VARCHAR(24)		Concepto por el cual se compone el saldo de la operación.	Todos
dr_valor_vigente	DECIMAL(15,4)		Saldo vigente del rubro a la fecha de corte.	Todos
dr_valor_suspenso	DECIMAL(15,4)		Saldo en suspenso del rubro a la fecha de corte.	Todos
dr_valor_castigado	DECIMAL(15,4)		Saldo castigado del rubro a la fecha de corte.	Todos
dr_valor_diferido	DECIMAL(15,4)		Saldo diferido por amortizar del rubro a la fecha de corte. Saldos reportados en las cuentas 2720xx.	Todos
dr_estado	INT(11)		Estado de la operación.	Todos
dr_exigible	INT(11)		Código de exigible.	Todos
dr_codvalor	INT(11)		Código valor.	Todos
dr_valor	DECIMAL(15,4)		Valor.	Todos
dr_cuota	DECIMAL(15,4)		Valor de la cuota.	Todos
dr_acumulado	DECIMAL(15,4)		Valor acumulado.	Todos
dr_pagado	DECIMAL(15,4)		Valor pagado.	Todos
dr_categoria	VARCHAR(10)		Código de la categoría.	Todos
dr_rubro_aso	VARCHAR(10)		Código del rubro asociado.	Todos
dr_cat_rub_aso	VARCHAR(10)		Código de la categoría del rubro asociado.	Todos
dr_fecha_proc	VARCHAR(10)		Fecha de movimiento del registro.	Todos
dr_empresa	INT(11)		Código de la empresa que reporta el registro.	Todos
dr_origen	VARCHAR(2)	х	Corresponde al origen de los datos: E: para los datos provenientes del extractor de los módulos COBIS. I: para los datos provenientes de interfaces externas.	Todos
dr_id_interface	INT(11)	х	Corresponde al id de cada interfaz externa. Se debe enviar 0 para los módulos COBIS.	Todos