红芯移动管理平台

使用手册 SDK 版 V1.0



O 红芯 Redcore

美通云动 (北京)科技有限公司



目录

_`	简介	3
二、	业务流程	3
三、	创建红芯移动管控平台企业账号	5
四、	登录 REDCORE MANAGER 红芯移动管控平台	6
五、	上传 LISENCE 授权系统管理	8
六、	及时修改您的平台密码密码修改	9
七、	创建您的第一个适配应用应用管理	.10
八、	上传适配包运行时配置管理(仅针对私有云)	.11
力。	查看激活终端设备设备管理	. 11






一、简介

红芯移动管控平台 (Lite) Redcore Manager Lite 是 Redcore Mobile SDK 的管理后台,管理员可以创建应用,并根据业务需要对用户设备进行激活或禁用,随时查看移动端适配应用的运行日志信息,且可对适配页面进行性能分析。

二、业务流程



• 云适配 SDK 产品包含三块产品: 前端开发工具平台 Redcore Studio;后端管理服务 Redcore Manager;客户端 SDK 程序 Redcore SDK。





- 借助于 Redcore Studio 前端开发人员完成对原 B/S 结构业务系统(如企业内部 OA\CRM\BI 等系统)的适配开发工作,完成开发适配工作后生成对应系统的适配包(也称适配方案),并将适配包和运行时上传至企业管理后台 RedcoreManager。
 - 注: 一般为红芯云适配实施部门完成此步骤 , SaaS 企业不用上 传运行时
- 客户端开发者通过在 APP 中集成云适配 SDK (Redcore SDK)完成与后台服务 RedcoreManager 的认证授权,通过 SDK 提供的API 方法,打开一个适配页面,即可输出系统的移动版适配效果。

Redcore SDK 的集成文档及相关说明可查看 http://developer.yunshipei.com/sdk/





三、创建红芯移动管控平台企业账号



- 注册公有云(SaaS)平台 RedcoreManager 管理平台账号:
- 1. 打开 www.redcore.cn/signup,输入手机号及收到的手机验证码,进行合法身份校验。
- 2. 输入您的企业名称及红芯企业域名(如:yunshipei.redcore.cn,该域名将作为 Redcore Manager 的地址)
- 3. 输入管理员的邮箱(手机号/邮箱号将作为 Redcore Manager 的登录用户名)及密码。
- 4. 首次创建企业后,将会进入 Redcore Manager 登录页面,将刚才的账号信息进行输入完成登录。
- 注册私有平台 RedcoreManager 管理平台账号: 联系云适配项目经理或销售经理,申请注册私有平台的账号信息。





四、登录 Redcore Manager 红芯移动管控平台

● 公有云(SaaS)企业用户可通过以下任意一种方式进行进行登录:

登录方式一:

在浏览器地址栏输入您的注册时的红芯企业域名(例如:yunshipei.redcore.cn) 输入管理员手机号/邮箱及密码,完成登录。





登录方式二:

在浏览器地址栏输入 www.redcore.cn/login 或在红芯云安全官网点击登录钮,输入红芯企业域名、管理员邮箱/手机号及密码,完成登录。










● 私有云企业用户可通过以下方式进行进行登录:

通过私有部署服务映射出的域名或 IP 地址进行访问登录 ,输入管理员邮箱/手机号及密码 ,完成登录。具体项目账号信息可联系云适配工作人员。







五、上传 Lisence 授权 -- 系统管理

公有云 SaaS 企业用户管理平台证书自动完成授权,无需手动上传。 私有云企业首次安装使用需要上传 Lisence 证书才能正常使用, lisence 证书的获取请咨询红芯项目经理。

您会得到一个.zip 压缩文件,您需要解压缩后将 licence.lic 文件上传到管理平台。

config.metadata 文件给到手机客户端开发人员。

Licencen.metadata 是完整授权信息,便于管理员查看,不作处理。

授权压缩文件:



在系统管理中查看授权信息:








六、及时修改您的平台密码--密码修改

点击用户详情的右上角 修改密码 , 对用户密码进行修改








七、创建您的第一个适配应用--应用管理

点击侧边菜单 应用管理 ,点击下图圈红 『新建应用』 按钮 ,进行应用创建。



选择应用类型为『适配应用』,输入应用名称、地址等内容,上传适配包(向适配同事获取对应适配项目的适配包),点击 确定 按钮完成应用创建。







八、上传适配包运行时--配置管理(仅针对私有云)

在您创建完毕适配应用,私有云企业用户需要上传适配应用对应的运行时文件才能真正在手机端成功运行。公有云(SaaS)企业用户系统会根据适配应用上对应的运行时版本自动下发到客户端设备上。

您可点击配置管理--通用配置--运行时管理—点击『上传运行时』按钮完成上传。

具体运行时版本及文件的获取可以联系红芯适配工程师或对应项目经理。



九、查看激活终端设备--设备管理

设备管理记录了接入红芯 SDK 服务的设备机型。包括设备型号、操作系统、客户端版本、所属用户、设备状态,以及设备动态(最近登录时间)。





此外,管理员可搜索勾选对应设备进行设备禁用,以便手机丢失时能够保证企业信息安全。



