

NVDA Cheat Sheet

180506

Ctrl+Alt+N: NVDA起動

■ NVDA制御キー

(2回押すと元のキーの機能)

Insertキー

CapsLock(英語キーボード)

▼ nvdajp 無変換キー

変換キー (オプション) Esc(オプション)

NVDA+N: NVDAメニュー NVDA+O: NVDAの終了 NVDA+1: 入力ヘルプ

NVDA+Enter: 既定アクション実行

■ Windows 操作 (フォーカス)

矢印キー:移動(Shift+で範囲選択) Tab / Shift+Tab: フォーカス移動

F6 / Shift+F6:ペイン移動 Enter:項目選択や実行など

スペース:ボタンを押すなど Shift+F10:メニューキー Alt+**Ψ**:コンボボックス展開

NVDA+Tab: フォーカス

NVDA+T:タイトル NVDA+D: 詳細説明

NVDA+F: 書式とドキュメント情報

■ FocusHighlight アドオン

フォーカス:赤の太い実線

フォーカスモード: 青の太い点線

▼ フォーカスとナビゲーターオブジェクトが分離

フォーカス:赤の細い実線

ナビゲーターオブジェクト:緑の細い一点鎖点

コンテンツ



ブラウザ





NVDA



ブラウザ



コンテンツ

■ キャレット デスクトップ配列 **NVDA+↑: 行の報告 NVDA+少: 下**に進む ラップトップ配列 NVDA+L: 行の報告 NVDA+A: 下に進む

■ テーブル内の移動 Ctrl+Alt+矢印キー

ブラウザとコンテンツを操作 フォーカスモード



ブラウズモード

NVDAがブラウザを制御

▼ 矢印キーでブラウズ (NVDA+V:画面レイアウト) ▼ 見出しジャンプ ▼ 要素リスト

Tab / スペース / Enter などはフォーカスモードと同じ

Internet Explorer / Edge Firefox / Chrome Word / Excel / Outlook Acrobat Reader / Kindle for PC

カンマ / Shift+カンマ コンテナ要素の直後・先頭に移動

■ NVDA+F7: 要素リスト

(閲覧・実行・検索) リンク / 見出し フォームフィールド ボタン / ランドマーク (Webブラウザの場合)



■ レビューカーソル テンキー(デスクトップ配列)

NVDA+ (ラップトップ配列)

前の行	現在の行	次の行		↑	Shift+ピリオド	Ψ
前の単語	現在の単語	次の単語	←	Ctrl+ ←	Ctrl+ピリオド	Ctrl+→
前の文字	現在の文字	次の文字		←	ピリオド	→

NVDA+B:現在のウィンドウに含まれるオブジェクトの読み上げ

■ 1文字ナビゲーション

(Shift+で逆方向)

H:見出し(1~6も可)

L:リスト

1:リスト項目

T:テーブル

K:リンク

N: リンクのないテキスト

F:フォームフィールド

U:未訪問リンク

V:訪問済みリンク

E:エディットフィールド

B:ボタン

X:チェックボックス

C: コンボボックス

R: ラジオボタン

M:フレーム

G:画像

D: ランドマーク

O: 埋め込みオブジェクト

■ オブジェクトナビゲーション

■ 報告

NVDA+テンキー(デスクトップ配列)

次のレビューモード	親の要素	
前の要素	現在の要素	次の要素
前のレビューモード	子の要素	

NVDA+(ラップトップ配列)

PageUp	Shift+ ↑	
Shift+ ←	Shift+O	Shift+→
PageDown	Shift+ Ψ	

■ 書式とドキュメント情報 (NVDA設定で不要な報告をチェックなしに)

▼ フォント フォント名 フォントサイズ フォント属性 強調

スタイル

▼ページと間隔 ページ番号 行番号 行インデント 段落インデント 行間

配置

▼ テーブル情報 テーブル 行と列の見出し セル番地 セルの罫線

▼ 要素

見出し ランドマーク リンク フレーム リスト クリック可能 引用

▼ドキュメント情報

コメント

校閲者による更新 スペルミス

NVDA+M:マウスカーソル

NVDA+P: 記号

NVDA+U: プログレス

■ 声や音を止める ▼設定>音声>エンジンなし

▼ツール>スピーチビューアー

▼ 読み上げ Ctrl: 停止 / Shift: 一時停止