Estados\Cararacteres	Letra	Digito	+	-	(	)	,	;	:	=	*	/	%	FDT	ESP	OTRO	EXPLICACION ESTADO
E0-	1	3	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	13	0	14	Estado Inicial
E1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Leyendo Identificador
E2+	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	Estado Aceptor Identificador
E3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Leyendo Constante
E4+	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	Estado Aceptor Constante
E5+	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	Estado Aceptor Mas
E6+	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	Estado Aceptor Menos
E7+	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	Estado Aceptor Parentesis Abre
E8+	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	Estado Aceptor Parentesis Cierra
E9+	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	Estado Aceptor Coma
E10+	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	Estado Aceptor Punto y Coma
E11	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	Leyendo Asignacion
E12+	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	Estado Aceptor Asignacion
E13+	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	Estado Aceptor Fin de Texto
E14+	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	Estado Error Asignacion
E15+	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	Estado Aceptor Multiplicacion
E16+	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	Estado Aceptor Division
E17+	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	Estado Aceptor Porcentaje
E99	Estado de Errores Generales																