

PT

EN





Ceramic Relax

Um cantinho para modelar argila sem pressa.

✦ Começar

Sem pontuação, sem tempo, sem erro.





👁️ Passe o mouse na lateral para afinar · clique e arraste para alargar



Desfazer

1/3
Mais argila

Esponja

Formas

Começar de uma forma

Bola livre

Tigela

Caneca

Vaso alto

Prato



TORNO
Médio

ESPAÇO

segure para girar

Pronto, vamos pintar!

< Voltar a modelar

Fora Dentro



1 Pincel

P M G

2 Faixas

3 Carimbos

4 Balde

5 Borracha

ESPAÇO gira e pinta anéis



✦ As cores ficam mais vivas depois do forno

Rosa

Levar ao forno

< Voltar à pintura



Qual acabamento você prefere?

A prévia mostra o efeito. A cor final aparece quando a peça sai do forno.



Brilhante

Reflexo marcado, aspecto vitrificado.



Fosco

Toque aveludado, sem reflexo.



Acender o forno

Leva uns 7 segundinhos. Toque na tela para pular.





✦ Saiu do forno · Brilhante

Que peça linda!




↺ Arraste para girar e escolher o melhor ângulo

↓ Salvar imagem

↺ Fazer outra peça

PNG 1080 × 1350 com moldura suave e logo no canto



Opções



SOM



Música



60%



Efeitos



85%



Idioma

Português

English

CONFORTO



Torno sempre ligado

Gira sem segurar ESPAÇO ou o pedal.



Reduzir animações

Menos movimento de câmera e partículas.



Vibração

Leve tremidinha ao moldar (no celular).




✓ Pronto



PT

EN



Ceramic Relax

Um cantinho para modelar argila sem
pressa.

Sem pontuação, sem tempo, sem erro.



Começar



Médio



Deslize um dedo na lateral para afinar



Desfazer

1/3



Argila



Esponja



Formas



PEDAL

Rápido



Lento



Pronto, vamos pintar!



Fora

Dentro



As cores ficam vivas no forno



Pincel



Faixas



Carimbos



Balde



Borracha



P

M

G



Levar ao forno



Qual acabamento você prefere?

A cor final aparece quando a peça sai do forno.




Brilhante

Reflexo marcado,
vitrificado.



Fosco

Toque aveludado, sem
reflexo.



Acender o forno

Leva uns 7 segundinhos. Toque para pular.



✦ Saiu do forno · Brilhante

Que peça linda!



Arraste para girar



Salvar imagem



Fazer outra peça



Opções



SOM



Música



60%



Efeitos



85%



Idioma

PT

EN

CONFORTO



Torno sempre ligado

Gira sem segurar ESPAÇO ou o pedal.



Reduzir animações

Menos movimento de câmera e partículas.



Vibração

Leve tremidinha ao moldar.



✓ Pronto

01

Cores

Paleta base do ateliê e tons de apoio

Creme
#FFF4E6
Fundo, paredes do ateliê

Pêssego
#FFD9C0
Estado ativo, forno

Sálvia
#C9DDC4
Torno, confirmações

Lavanda
#D9D2F0
Tapete, cabeçalhos

Terracota rosada
#E3A587
Argila crua, botão principal

Bege biscoito
#EBD9C4
Cerâmica crua, trilhos

Marrom suave
#6B4F3F
Texto e ícones

Superfície
#FFFBF5
Cartões e barras

Marrom forte
#4A3328
Texto sobre terracota

Marrom médio
#7D6252
Texto de apoio

Base do botão
#C98B6E
Sombra sólida 5 px

Base do cartão
#E2CDB5
Sombra sólida 6 px

Foco
#9F8FDB
Anel de foco do teclado

CONTRASTE DO TEXTO (WCAG)

Aa	Marrom suave sobre creme	6,9:1
Aa	Marrom forte sobre terracota	5,6:1
Aa	Marrom médio sobre creme	5,2:1
Aa	Marrom forte sobre sálvia	8,2:1

02

Paleta de pintura

12 cores fixas, sem seletor livre: tudo combina

Branco creme
#FBF3E4

Rosa
#F6C1CC

Coral
#F4A08E

Pêssego
#FFCFA8

Amarelo manteiga
#FBE3A0

Verde menta
#BFE6D3

Verde sálvia
#AFC8A6

Azul céu
#B9DDF2

Azul lavanda
#B8C3EE

Lilás
#D7BCE8

Marrom caramelo
#C99A6E

Grafite suave
#6E6A72

ESMALTE CRU → DEPOIS DO FORNO

Antes do forno as cores aparecem a 62% de opacidade sobre o biscoito. O forno revela a cor cheia: é o momento de surpresa.

>

>

>

>

>

>

03

Tipografia

Baloo 2 nos títulos, Nunito nos textos

BALOO 2 · TÍTULOS E BOTÕES

Ceramic Relax

Logo · 72–84 / 800

Que peça linda!

Título · 44–64 / 800

Brilhante

Subtítulo · 24–34 / 700

Pronto, vamos pintar!

Botão · 17–24 / 700

NUNITO · TEXTOS DE APOIO

Um cantinho para modelar argila sem pressa.

Destaque · 19–20 / 600

Gira sem segurar ESPAÇO ou o pedal.

Texto · 15–17 / 600

Desfazer · Esponja · Formas

Rótulo de ferramenta · 11–13 / 800

TORNO · CONFORTO

Legenda · 12 / 800, caixa alta

Celular: nunca abaixo de 11 px; textos de leitura a partir de 13 px.

04

Botões e controles

Pílulas com base sólida; ao tocar, descem 4 px e achatam (squish, 120 ms)

PRINCIPAL

Começar

Terracota · 1 por tela

PRESSIONADO

Começar

Desce 4 px, achata 7%

SECUNDÁRIO

Fazer outra peça

Superfície + base biscoito

DESABILITADO

Salvar imagem

45% de opacidade

ÍCONE

56 px desktop · 48 px celular

FERRAMENTA

Pincel

2

Faixas

Mais argila

1/3

Ativa em pêssego · atalhos 1–5

ALTERNÂNCIAS

PT EN

Fora Dentro

P M G

Segmento ativo em pêssego

INTERRUPTOR E VOLUME

Vibração

Leve tremidinha ao moldar.

Torno sempre ligado

Gira sem segurar.

Música

60%

Trilho 56 × 32 · alça 32 px

CORES DA PALETA

Selecionada: anel duplo e marca

INDICADOR DO TORNO (DESKTOP)

TORNO Médio

ESPAÇO

segure para girar

3 níveis: lento, médio, rápido

INDICADOR DO TORNO (CELULAR)

Médio

Vai na barra do topo

PEDAL VIRTUAL

PEDAL

Rápido

Lento

Deslize para cima: mais rápido · versão compacta na pintura

05

Ícones

Traço de 2,4 px na grade de 24, pontas e cantos redondos

Desfazer

Mais argila

Esponja

Formas

Pincel

Faixas

Carimbos

Balde

Borracha

Torno

Pedal

Girar câmera

Salvar

Outra peça

Som

Opções

Idioma

Música

Vibração

Animações

Sempre ligado

Início

Voltar

Fechar

Coração

Flor

Folha

Bolinha

Gota

Brilho

Forno

Termômetro

PERSONAGENS DO FORNO

Rostinho só em objetos com personalidade: forno e termômetro sorriem; a janelinha brilha de laranja a dourado na queima. Os ícones Forno e Termômetro seguem a mesma ideia em tamanho pequeno.

06

Cartões e superfícies

Superfície #FFFBF5, raios grandes, base sólida + sombra difusa

Brilhante

Reflexo marcado, aspecto vitrificado.

Fosco

Toque aveludado, sem reflexo.

POPOVER · FORMAS INICIAIS

Bola livre

Tigela

Caneca

Vaso alto

Prato

DICAS E AVISOS (SOMEM SOZINHOS)

Passe o mouse na lateral para afinar

As cores ficam mais vivas depois do forno

Saiu do forno · Brilhante

RAIOS (PX)

16

Chips, ícones de ferramenta

20–22

Botões de ferramenta

24–26

Préviás, cartões no celular

32–40

Cartões, painéis, modal

999

Pílulas e botões redondos

SOMBRAS