

Tarea 2: Buses y Almacenamiento

Auditoría de buses de comunicación y dispositivos de almacenamiento en Ubuntu

HOST / USUARIO
marco@Ubuntu

COMANDOS
lspci, lsblk

DISCO PRINCIPAL
25 GB (sda)

CONTROLADOR
SATA AHCI

1. Dispositivos y Buses PCI (lspci)

El comando `lspci` enumera todos los buses PCI y dispositivos puente, adaptadores gráficos, tarjetas de red y controladores periféricos.

```
$ lspci
```

```
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service
00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Controller (rev 01)
00:06.0 USB controller: Apple Inc. KeyLargo/Intrepid USB
00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)
00:0b.0 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller
00:0d.0 SATA controller: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode] (rev 02)
```

2. Dispositivos de Bloque y Almacenamiento (lsblk)

El comando `lsblk` lista las unidades de almacenamiento, particiones montadas y discos virtuales/bucles de paquetes Snap.

```
$ lsblk
```

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINTS
loop0	7:0	0	74M	1	loop	/snap/core22/2292
loop1	7:1	0	4K	1	loop	/snap/bare/5
loop2	7:2	0	66.8M	1	loop	/snap/core24/1643
loop3	7:3	0	251.7M	1	loop	/snap/firefox/7766
loop4	7:4	0	18.5M	1	loop	/snap/firmware-updater/210
loop5	7:5	0	531.4M	1	loop	/snap/gnome-42-2204/247
loop6	7:6	0	531.5M	1	loop	/snap/gnome-42-2204/263
loop7	7:7	0	614.5M	1	loop	/snap/gnome-46-2404/164
loop8	7:8	0	91.7M	1	loop	/snap/gtk-common-themes/1535
loop9	7:9	0	402M	1	loop	/snap/mesa-2404/1839
loop10	7:10	0	10.8M	1	loop	/snap/snap-store/1270
loop11	7:11	0	11.8M	1	loop	/snap/snap-store/1390
loop12	7:12	0	48.1M	1	loop	/snap/snapd/25935
loop13	7:13	0	576K	1	loop	/snap/snapd-desktop-integration/343
sda	8:0	0	25G	0	disk	
└─sda1	8:1	0	1M	0	part	
└─sda2	8:2	0	25G	0	part	/
sr0	11:0	1	1024M	1	rom	