

Tarea 3: Memoria y Sistema

Auditoría del estado de memoria RAM y diagnóstico global de hardware

HOST / USUARIO	COMANDOS	RAM TOTAL	TAMAÑO BLOQUE
marcoss@Ubuntu	lsmem, sudo lshw	9.0 GB Online	128 MB

1. Estado y Rangos de Memoria RAM (lsmem)

El comando lsmem inspecciona los rangos de direcciones físicas y bloques de memoria RAM activos en el kernel.

```
$ lsmem

RANGE                                SIZE  STATE REMOVABLE BLOCK
0x0000000000000000-0x00000000dfffffff 3.5G  online        yes  0-27
0x0000000010000000-0x000000025fffffff 5.5G  online        yes 32-75

Memory block size:      128M
Total online memory:    9G
Total offline memory:   0B
```

2. Resumen General del Hardware (sudo lshw -short)

El comando sudo lshw extrae la configuración integral y jerárquica de todo el hardware detectado en el equipo.

```
$ sudo lshw -short

H/W path          Device          Class          Description
=====
/0                  system          VirtualBox
/0/0                bus             VirtualBox
/0/0                memory          128KiB BIOS
/0/400              processor       Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz
/0/1000             memory          9GiB System Memory
/0/100              bridge          440FX - 82441FX PMC [Natoma]
/0/100/1            bridge          82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
/0/100/1.1          storage         82371AB/EB/MB PIIX4 IDE
/0/100/2            display         VMware SVGA II Adapter
/0/100/3            enp0s3          network        82540EM Gigabit Ethernet Controller
/0/100/4            generic         VirtualBox Guest Service
/0/100/5            multimedia      82801AA AC'97 Audio Controller
/0/100/6            bus             KeyLargo/Intrepid USB
/0/100/7            bridge          82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI
/0/100/b            bus             82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller
/0/100/d            scsi0           storage        82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode]
/0/100/d/0.0.0      /dev/sda        disk           26GB VBOX HARDDISK
/0/100/d/0.0.0/1    /dev/sda1       volume         1MiB BIOS Boot partition
/0/100/d/0.0.0/2    /dev/sda2       volume         25GiB EXT4 volume
/0/100/d/1.0.0      /dev/sr0        disk           1073MB CD/DVD-ROM
```