Administrativo e Financeiro (https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/115001937708-Administrativo-e-Financeiro)

Documentações

(https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/115002257328-Documenta%C3%A7%C3%B5es)

## Notícias

(https://totvscst.zendesk.com/hc/ptbr/categories/115002435008-Not%C3%ADcias)

# Framework - Linha Datasul - TEC - Instalação do TUS

## Atualizado em:

9 de julho de 2021 14:48

Tempo aproximado para leitura: 00:06:30 min

#### Dúvida

Qual o procedimento para instalar o TUS - TOTVS Update Service?

#### **Amhiente**

Framework - Framework (Linha Datasul) - Instalação / Atualização - Todas as versões

#### Solução

O servidor ou estação onde será instalado o **TUS** deve possuir o .**net Framework 4.7** ou superior. Segue detalhamento da instalação:

1. A primeira tela mostrará o contrato de licença:




Finalizada sua leitura, selecione a opção Eu concordo com este contrato de licença. Selecione o botão Continuar;

2. O instalador pedirá o *e-mail* e **senha** já utilizados pelas interface de atualização. Caso não tenha ainda usuário registrado, poderá ser registrado através do *link* **Não possui credenciais?** localizado na mesma tela.




O usuário é validado junto ao **Portal de Clientes da TOTVS**. Ou seja, só é possível registrar um *e-mail* que é reconhecido como válido pelo **Portal de Clientes**.

3. A tela seguinte irá listar as empresas que esse usuário está associado. Selecione todas as empresas que esse serviço do TUS será responsável por autenticar e manter.





4. Na próxima tela serão solicitados os caminhos para a instalação. A instalação do serviço requer aproximadamente 10 **MBytes** de espaço em disco. A porta de comunicação é uma porta **TCP** em que esse serviço receberá conexões da rede local. É importante destacar que **esse serviço não recebe conexões externas**. A porta **TCP** referenciada necessita somente estar disponível para as interfaces de atualização que irão conectá-lo.



5. A opção Instalar fará a instalação do serviço. É provável que seja demandada permissão para registro, conforme as suas configurações de UAC do Windows. Você deve permitir a elevação da permissão para completar a instalação.


Concluída a instalação, uma mensagem é apresentada e a tela do **setup** pode ser fechada. Ao final do processo de instalação, o serviço do **TUS** é automaticamente iniciado.

Existem algumas limitações acerca da instalação do TUS, que são:

- Não é possível fazer duas instalações do TUS no mesmo computador.
  Porém é possível instalar o serviço em computadores diferentes para o mesmo cliente. Os serviços terão o mesmo comportamento;
- 2. Uma vez o serviço instalado, não é possível adicionar empresas ao mesmo serviço. Nesse caso, reinstale o serviço.

## Saiba mais

Estes procedimentos de instalação também estão disponíveis em vídeo:



Para download do instalador do **TUS**, acesse o artigo Framework - Linha Datasul - TEC - Onde efetuar o download do Instalador do TUS (https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360026537751-DS-TEC-Onde-efetuar-o-download-do-Instalador-do-TUS?source=search)

4

Esse artigo foi útil?

Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

## 0 Comentários

Por favor, entre (https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/signin? return\_to=https%3A%2F%2Fcentraldeatendimento.totvs.com%2Fhc%2Fpt-br%2Farticles%2F360026361932-DS-TEC-Instala%25C3%25A7%25C3%25A3o-do-TUS) para comentar.

## Como podemos ajudar?

Entre em contato e fale conosco!

Página Inicial Suporte (https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-Centro de serviços Downloads

Portal de Produtos (https://produtos.totvs.com/)