Administrativo e Financeiro (https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/115001937708-Administrativo-e-Financeiro)

Documentações

(https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/categories/115002257328-Documenta%C3%A7%C3%B5es)

Notícias

(https://totvscst.zendesk.com/hc/ptbr/categories/115002435008-Not%C3%ADcias)

Universidade TOTVS (https://totvscst.zendesk.com/hc/ptbr/categories/360001456512-Universidade-TOTVS)

Framework - Linha Datasul - FRW - Aplicação das alterações de segurança no Datasul for THF

Atualizado em:

15 de fevereiro de 2022 16:11

Segui

Tempo aproximado para leitura: 00:02:23 min

Dúvida

Qual o procedimento para efetivar as alterações de segurança no **Datasul** for THF?

Ambiente

Framework - Framework (Linha Datasul) - Menu (MNU) - Versão 12

Solução

No **Datasul for THF**, ao se alterar alguma regra de segurança, como por exemplo alterando algum grupo de segurança no usuário ou programa, incluído um novo programa no ambiente ou mesmo realizando a importação do arquivo de **menu**, é necessário efetivar estas alterações para que reflitam efetivamente ao usuário final.

Esta efetivação das alterações de segurança podem ser realizadas utilizando duas rotinas distintas:

- Manualmente pelo programa **Atualiza Menu Usuário MER010AA**: esta é a forma manual para se efetivar as regras de segurança, ou seja, o administrador do Sistema irá realizar todos os ajustes de segurança que desejar. Em seguida deverá executar o **MER010AA** e no próximo acesso do usuário, as regras de segurança já estarão em vigor.
- Automático através do login: esta segunda forma de efetivar as regras de segurança é mais automatizada. Neste caso o administrador irá realizar todos os ajustes de segurança desejado. No próximo login do usuário, logo após informar o usuário e senha, o Sistema irá validar se existe alguma alteração de segurança para este usuário corrente; caso afirmativo, o Datasul através do Appserver irá executar a rotina de efetivação das alterações e por fim na apresentação do menu já apresentará com as alterações realizadas pelo administrador. Para ativar esta forma automática de aplicação as configurações de segurança, acesse o produto Datasul, acione as Configurações, canto direito superior do menu, em seguida vá em Propriedades do Sistema, selecione o card Propriedades de Menu e marque a opção Habilita atualização automática do menu do usuário?

(

Esse artigo foi útil?

Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

0 Comentários

Por favor, entre (https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/signin? return_to=https%3A%2F%2Fcentraldeatendimento.totvs.com%2Fhc%2Fpt-br%2Farticles%2F4428138622743) para comentar.

Como podemos ajudar?

Entre em contato e fale conosco!