


SERVER DE FISIERE

FTP (FILE TRANSFER PROTOCOL)

În multe situații este utilă punerea la dispoziția utilizatorilor/cursanților a unor fișiere de dimensiuni mari, a caror transmitere prin metodele clasice (USB stick/CD/DVD sau email) este imposibilă sau ineficientă.

În acest scop se poate folosi un serviciu de transfer de fișiere numit FTP (FILE TRANSFER PROTOCOL) care poate pune la dispoziția utilizatorilor/cursanților fișiere prin intermediul internetului. Serviciile sunt aplicații care rulează în fundal, de obicei pe calculatoare cu rol specializat numite servere.

Există mai multe aplicații care pot crea serviciul pentru transferul de fișiere. Una dintre acestea este FILEZILLA SERVER.



The screenshot shows a Google search interface. The search bar contains the text 'FILEZILLA'. Below the search bar, the results are displayed. On the left, there is a sidebar with navigation links: 'Toate', 'Imagini', 'Videoclipuri', 'Știri', and 'Mai multe'. The main search results area shows the top result for 'FileZilla - The free FTP solution' with the URL 'filezilla-project.org/'. Below the URL, it says '24 Jul 2008 - Open Source (GNU/GPL) FTP client for Windows, Mac OS X and GNU/Linux.' There are two sub-links: 'Client Download' and 'Server Download'. The 'Server Download' link is circled with a dashed line. To the right of the 'Server Download' link, there is a link to 'Features' and another to 'Using - FileZilla Wiki'. The 'Using - FileZilla Wiki' link is also circled with a dashed line.

Atenție se va selecta FILEZILLA SERVER!

Server Download

The latest stable version of FileZilla Server is 0.9.40

Please select the file appropriate for your platform below

 **Windows**

 FileZilla_Server-0_9_40.exe

XP and Vista and 7 are supported, each both 32 and 64 bit.
Source code inside installer.


La apăsarea legăturii încercuite în figura de mai sus este posibil să vi se solicite confirmarea descărcării (Save) sau a executiei (Run) fișierului așa cum se observă în figura de mai jos. Pentru a începe

direct instalarea se va selecta *Run*, iar in cazul in care dorim sa pastram o copie locala a fisierului sau o instalare ulterioara se va alege *Save*.




In urma descarcarii aplicatiei, se executa fisierul si se executa pasii urmasori pentru instalare si configurare.


Atentie! In unele sisteme de operare este posibil sa vi se solicite acceptul privind drepturile de executie a fisierului. Raspundeti afirmativ:




Pasul 1:




Pasul 2:




Pasul 3:




Pasul 4:






In final se inchide fereastra de instalare prin apasarea tastei Close:



Imediat se va lansa fereastra de acces la interfata grafica in care se poate configura serverul. Se vor pastra setarile implicite(propuse) pentru a ne conecta la adresa IP a propriului calculator: 127.0.0.1

Adresa este una speciala, aceeași pentru orice calculator – nu trebuie modificat nimic în fereastra în acest moment.




Serverul este în acest moment pornit! ... însă nu este configurat.


În cazul în care se dorește accesarea ulterioară a **interfeței grafice** se lansează „FileZilla server interface”.

Atenție! Pornirea sau oprirea interfeței grafice de configurare nu are legătură cu pornirea sau oprirea serviciului/serverului.


Pentru pornirea serverului/serviciului FTP se accesează „start filezilla server” iar pentru oprirea serverului se face cu „stop filezilla server” din meniul Windows de programe.



Interfața grafică de configurare a serviciului FTP permite afișarea diferitelor mesaje:



Pentru configurare se acceseaza edit > users:




Aici se pot adauga utilizatori cu sau fara parola.


Exista un nume de utilizator special numit: **anonymous** care nu are nevoie de parola, utilizator care este folosit implicit de toate browserele de internet (internet explorer, mozilla, firefox, chrome, opera, safari, etc.) pentru a accesa site-urile FTP fara alte configurari.

Vom configura aplicatia pentru acest nume de utilizator.


Atentie! Folosirea acestui nume de utilizator (fara parola) este recomandata in cazul in care dorim sa punem la dispozitia oricarui vizitator de pe internet documente de pe server. In cazul in care se doreste ca toate fisierele sa fie private (sau partajate de un grup restrans de utilizatori) configurarea acestui nume de utilizator nu este recomandata/necesara.

Primul pas este configurarea numelui de utilizator:








Numele creat este implicit activ „Enable account” si nu are parola:




In continuare este necesara partajarea unui folder pentru utilizatorul conectat:



In zona incercuita mai jos se pot modifica drepturile pentru utilizator. Se pot partaza mai multe foldere in acest mod insa cel putin unul trebuie sa fie cel implicit (primul vazut de utilizator) ales prin apasarea butonului „**Set as home dir**”




Atentie! Este posibil sa partajati din greșeala un folder gresit. Daca acest lucru se intampla, puteti sa il stergeti prin apasarea butonului "Remove"






În acest moment va puteți conecta local la serverul FTP prin deschiderea în browser a adresei [FTP://127.0.0.1](ftp://127.0.0.1) și veți găsi fișierele din folderul partajat.

Meniul SETTINGS permite modificarea altor elemente:




Intervalul după care se deconectează utilizatorul în cazul în care nu mai accesează site-ul:






Configurarea calculatorului pentru a permite accesarea interfetei grafice a serverului de pe alt calculator (util in cazul in care serverul se afla in alta locatie):




Atentie! Pentru conectare la server de la calculatorul situat la distanta, pe acel calculator se instaleaza filezilla server, apoi in meniul initial de conectare la server se introduce adresa serverului (IP) cu portul configurat in figura de mai sus. Aceasta configurare necesita lectura suplimentara

Pentru a ne conecta la serverul local cu internet explorer:




Internet explorer se conecteaza implicit cu userul **anonymous** si deschide site-ul FTP deoarece nu are configurat nici o parola.



Descarcarea fisierelor se face prin apasarea link-ului cu numele acestora.


Pentru a accesa intr-un mod alternativ site-ul FTP se alege din meniul View optiunea de mai jos:




Aceasta metoda are avantajul lucrului cu fisierele de pe FTP in mod similar cu fisierele locale.

Aici putem sterge fisiere de pe server cu tasta DELETE sau sa incarcam fisiere pe server cu COPY si PASTE (desigur daca au fost configurate drepturile corespunzatoare).

Aici putem opta pentru un login alternativ (de exemplu daca avem mai multi utilizatori configurati, fiecare cu drepturi diferite).



La selectarea meniului se ofera fereastra pentru introducerea datelor:




OBS. Cel mai simplu mod de incarcare si stergere fisiere pe serverul FTP este direct pe server prin incarcarea si setergerea fisiereleor din folderul partajat. Actualizarea listei de fisiere se face in mod automat de catre serverul FTP.

Conectarea altui calculator la serverul creat

Adresa 127.0.0.1 nu poate fi accesata de la un alt calculator (situat in retea locala sau pe internet). Accesarea din exterior a serverului FTP creat se poate realiza **doar pe adresa IP a acestuia**.

Adresa se poate afla prin scrierea in consola a comenzii „ipconfig”. Consola se poate accesa astfel se porneste aplicatia „cmd” :



La aparitia consolei se va scrie comanda *ipconfig* care va indica adresa IP (in acest caz 192.168.0.4).

```
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\home>IPCONFIG


Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IP Address. . . . .               : 192.168.0.4
    Subnet Mask . . . . .             : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .         : 192.168.0.254

C:\Documents and Settings\home>
```

Si aceasta adresa permite accesarea serverului FTP. Pentru exemplul de mai sus:



Atentie! Adrese IP de forma **192.168.*.***, **172.16.*.***, **10.*.*.*** pot fi accesate doar din retea locala, nu si din internet. Daca adresa IP a serverului nu are forma de mai sus poate fi accesata direct din internet. Configurarea accesului catre aceste adrese este posibila dar este dincolo de scopul cursului TICPE

