


Telnet /SSH Server

Permit conectarea unui calculator la un server pentru a executa comenzi in consola acestuia. SSH este securizat, si are portul 22, iar Telnet nu este securizat si folosește portul 23.

Instalare

Se deschide fișierul de instalare KpyM Telnet/SSH Server si se aleg opțiunile implicite. Se observa ca pe traseu este selectat implicit SSH server:



Pentru configurare SSH este nevoie de un utilizator cu parola la sistemul de operare. Acesta se creează in Control Panel -> User Accounts



Aici utilizatorul student:

- [Change an account](#)
- [Create a new account](#)
- [Change the way users log on or off](#)

or pick an account to change



student
Computer administrator



Guest
Guest account is off

Nu are o parola creata, deci trebuie facut acest lucru.

What do you want to change about your account?

- [Change my name](#)
- [Create a password](#)
- [Change my picture](#)
- [Change my account type](#)
- [Set up my account to use a .NET Passport](#)



student
Computer administrator

Assign a password to your account.

Alternativ se poate crea un utilizator nou cu parola.


În final trebuie să ne asigurăm că firewall-ul este deschis pentru a permite conexiunile SSH sau Telnet

Configurare

Se pornește link-ul de Setup:



Acesta pornește o interfață de consolă prin care puteți naviga cu ajutorul tastaturii:



Deși sunt prezentate multe opțiuni, cele mai importante sunt:

use_ssh care trebuie să fie 1 pentru SSH și 0 pentru Telnet


port care trebuie să fie 22 pentru SSH și 23 pentru Telnet

Stop service / start service după fiecare schimbare a configurației (SSH sau Telnet) trebuie oprit (stop service) apoi repornit (start service) serviciul pentru a fi aplicate configurările.


Se verifică **use_ssh** și **port** pentru a vedea ce serviciu este activ și se modifică dacă este nevoie.

Atenție! serverul funcționează doar cât timp aplicația de setup este pornită. Dacă închideți fereastra serverul se închide și el.

Conectarea la server se face prin Putty.



Se introduce adresa IP si se alege SSH sau Telnet.



Pentru SSH este necesar sa aprobatii cheile folosite pentru criptarea schimbului de date.