

Manual de Conexão

ProfitRTD Bridge v3.2

Profit Pro (Nelógica) -> Opcoes PRO X

Passo a passo ilustrado

opcoesprox.com.br | contato@opcoesprox.com.br


PASSO 1: Abra o Profit Pro como Administrador

O Profit Pro (Nelogica) DEVE ser executado como Administrador para que o servidor RTD fique acessível.

Como fazer:

1. Localize o Profit Pro no menu Iniciar ou area de trabalho
2. Clique com BOTAO DIREITO no icone
3. Selecione 'Executar como administrador'
4. Confirme a permissao do Windows (UAC)

Se o Profit nao estiver como Admin, o Bridge nao conseguira acessar o RTD!




PASSO 2: Abra a grade de Opcoes no Profit

No Profit, acesse o menu 'Opcoes' na barra superior. Voce vera a tela com o ativo objeto (ex: PETR4), estrategia e vencimentos.

Cada vencimento mostra o periodo, letras de serie, data e dias uteis restantes.

Clique no vencimento desejado para expandir a grade de strikes.



PASSO 3: Expanda a grade do vencimento

Ao clicar em um vencimento, a grade expande mostrando todos os strikes (Calls e Puts).

A grade exibe: Ativo, Ultimo, Delta, Intrínseco/Extrínseco, Negocios, Bid/Ask e Strike.

Esses dados serao transmitidos em tempo real para o Opcoes PRO X via Bridge!

PETR4	48,94	1,64%	48,82	49,00	30,10%					
Estratégia	Trava de Alta com Op. Compra			Criar	Strikes	50				
Calls										
	Ativo	Tipo	Último	Delta	Intrínseco	Extrínseco	Negócios	Bid	Ask	Strike
▶ Abril Semana 2 D, P - W2 - 10/04/2026 (4 dias úteis até o vencimento)										
▼ Abril Mensal D, P - 17/04/2026 (9 dias úteis até o vencimento)										
	D378		12,66	1,00	12,54	0,12	0	0,02	0,00	36,40
	D381		12,11	1,00	12,29	-0,18	0	0,00	0,00	36,65
	D383		12,17	1,00	12,04	0,13	0	0,10	0,00	36,90
	D394		11,94	1,00	11,79	0,15	0	0,25	13,69	37,15
	D48		11,58	1,00	11,54	0,04	0	7,00	0,00	37,40
	D385		10,95	1,00	11,29	-0,34	0	0,00	0,00	37,65
	D387		11,15	1,00	11,04	0,11	0	0,00	0,00	37,90
	D380		10,70	1,00	10,79	-0,09	0	0,01	14,01	38,15
	D384		10,61	1,00	10,54	0,07	0	9,01	0,00	38,40
	D386		10,20	1,00	10,29	-0,09	0	0,00	0,00	38,65
	D389		10,25	1,00	10,04	0,21	0	7,00	0,00	38,90
	D391		9,94	1,00	9,79	0,15	0	1,52	0,00	39,15


PASSO 4: Baixe e execute o Bridge

Baixe ProfitRTDBridge.zip na pagina Tempo Real e descompacte em qualquer pasta.

Para executar:

1. Clique com BOTAO DIREITO em 'iniciar_bridge.bat'
2. Selecione 'Executar como administrador'
3. Aguarde a compilacao (~60s na 1a vez)
4. Aguarde 'WebSocket rodando na porta 8765'

Bridge e Profit DEVEM rodar com MESMO nivel de permissao!



PASSO 5: Conexao automatica

Apos o Bridge exibir 'WebSocket rodando na porta 8765', o app detecta e conecta automaticamente.

Na pagina Tempo Real do app:

- Status muda para 'Conectado' (verde)
- Digite o ticker (ex: PETRD378) e clique 'Monitorar'
- Dados chegam em tempo real: preco, bid, ask, volume

Roda localmente. Nenhum dado sai da sua rede. Total seguranca!

Requisitos do Sistema

- Windows 10 ou 11 (64-bit)
- Profit Pro aberto e logado
- .NET 6 SDK (gratuito)
- Excel NAO precisa!

Resolucao de Problemas

Erro 'Servidor RTD nao encontrado':

No Profit: Exportar em Tempo Real (RTD/DDE) > RTD > Ativar. Execute ambos como Admin.

App nao conecta:

Verifique se o Bridge mostra 'WebSocket rodando'. Permita no Firewall.

Dados aparecem como '--':

RTD pode demorar segundos na 1a subscricao. Confirme o ticker no Profit.