IDENTIFICADOR	PRECONDICIONES	ESCENARIO		POSTCONDICIONES
REQUERIMIENTO		MODELADOR (PROFESIONAL)	SISTEMA	POSTCOINDICIONES
UC03	• INICIAR SESIÓN	Ingresar al sistema	Mostrar opciones permitidas según el rol.	
		Desde la pestaña "nivel 1" hace click en la opción Proyectos.	Mostrar una interfaz donde se listan todos los proyectos en una grid, mostrar información como nombre, objeto y actividad. También opciones como añadir, editar, eliminar (desactivar), consultar, vista detallada de los proyectos y gestionar períodos.	
		Click en la opción gestionar períodos	Muestra una ventana modal y se listan en ella el año de inicio y de finalización para los proyectos, contiene un campo para consultar y una lista desde la cual se podrán añadir, editar y eliminar (desactivar) períodos.	
		Consultar fecha	Se filtran las coincidencias en la misma lista, de otro modo se muestra el mensaje Sin resultados .	
UC05	• INICIAR SESIÓN	Ingresar al sistema	Mostrar opciones permitidas según el rol.	

Desde la pestaña "nivel 1" hace click en la opción Efectos generales.	Mostrar una interfaz con dos grids lado a lado donde en la primera se listan los efectos generales y en la segunda se agrupan los efectos específicos que pertenecen al efecto general seleccionado o consultado, se muestran los siguientes campos: INFORMACIÓN GRID EFECTOS GENERALES Descripción: Campo alfanumérico editable. INFORMACIÓN GRID EFECTOS ESPECÍFICOS Descripción: Campo alfanumérico editable.	
Click en la opción añadir de la grid efectos generales	Despliega una ventana modal que contiene el campo de texto Descripción para ingresar el nuevo efecto, posterior a esto se guarda con la tecla ENTER. Validación: En caso de presionar ENTER sin haber ingresado texto al campo Descripción, se mostrará una alerta de Campos vacíos. Si el Efecto fue añadido con éxito, se mostrará una ventana modal preguntando si desea añadir más efectos y con las opciones Sí y No.	

		Click en la opción eliminar de la grid efectos generales	Muestra una ventana modal de confirmación del efecto que se desea eliminar. Al confirmar se elimina el efecto de la grid, se actualiza la grid y se muestra el mensaje Efecto eliminado en la zona superior de la interfaz.	
UC11	INICIAR SESIÓN			
UC14	INICIAR SESIÓN			
UC04	INICIARSESIÓNUC03			
UC06	INICIARSESIÓNUC05			
UC08	INICIARSESIÓNUC05			
UC07	INICIAR SESIÓNUC04UC06			
UC09	INICIARSESIÓNUC08			

UC13	INICIARSESIÓNUC04		
UC10	INICIARSESIÓNUC09		
UC15	INICIAR SESIÓN UC13		
UC12	INICIAR SESIÓN UC10 UC11		
UC16	INICIAR SESIÓNUC11UC12UC15		