

Meine Favoriten – Bedienungsanleitung

Version 0.7 vom 06.05.2026 / © MD. 2026

1. Einleitung

„Meine Favoriten“ ist eine browserbasierte Web-App zur persönlichen Verwaltung von Links und Lesezeichen. Sie läuft vollständig im Browser, benötigt keine Installation und speichert alle Daten lokal auf dem eigenen Gerät – ohne Cloud, ohne Registrierung.

Die App eignet sich besonders für Personen, die eine feste Sammlung an regelmäßig besuchten Webseiten, internen Tools oder lokalen Diensten übersichtlich und schnell zugänglich haben möchten.

1.1 Systemvoraussetzungen

- Moderner Webbrowser (Chrome, Brave, Edge, Firefox oder Safari)
- Für volle PWA-Funktionalität: Aufruf über HTTP/HTTPS (nicht über `file://`)
- JavaScript muss aktiviert sein

1.2 Progressive Web App (PWA)

Die App kann als Progressive Web App installiert werden. Dadurch erscheint sie wie eine native Desktop- oder Mobilanwendung – mit eigenem Fenster, ohne Browser-Adressleiste und mit Offline-Unterstützung.

Tipp: In Chrome oder Brave erscheint in der Adressleiste ein Install-Symbol (⊕). Ein Klick darauf installiert die App im Startmenü bzw. Launchpad.

2. Benutzeroberfläche

Die App ist in folgende Bereiche gegliedert:

Bereich	Beschreibung
Kopfbereich	Titel und Untertitel der App
Eingabebereich	Formular zum Hinzufügen neuer Favoriten sowie alle Aktionsschaltflächen
Suchleiste	Echtzeit-Suche über alle Favoriten
Statistik-Panel	Optionale Anzeige der Nutzungshäufigkeit (ein-/ausblendbar)
Kachelbereich	Darstellung aller Favoriten gegliedert nach Kategorien
Fußzeile	Anzeige der App-Version

3. Favoriten verwalten

3.1 Neuen Favoriten hinzufügen

Im oberen Eingabeformular stehen drei Felder zur Verfügung:

- **Name** – die Bezeichnung, die auf der Kachel angezeigt wird
- **URL** – die Webadresse des Favoriten (`https://` wird automatisch ergänzt, wenn kein Protokoll angegeben wird)
- **Kategorie** – Zuordnung zu einer Gruppe; beim Eintippen werden vorhandene Kategorien als Vorschläge angezeigt

Anschließend die Schaltfläche „**Hinzufügen**“ klicken oder **Enter** drücken.

Tip: Wird nur eine Kategorie eingetragen (Name und URL leer gelassen), wird eine leere Kategorie erstellt. Das ist nützlich, um Kategorien vorab anzulegen.

3.2 Favorit bearbeiten

Jede Kachel besitzt einen Bearbeiten-Button (✎). Ein Klick darauf öffnet einen Dialog mit den aktuellen Werten. Dort können Name, URL und Kategorie geändert werden. Mit „**Speichern**“ werden die Änderungen übernommen.

Hinweis: Beim Öffnen des Bearbeiten-Dialogs wird ein laufender Auto-Export-Timer gestoppt. Der Timer startet erst nach dem Speichern erneut, sodass beliebig viele Bearbeitungen hintereinander möglich sind, ohne einen vorzeitigen Export auszulösen.

3.3 Favorit löschen

Der Löschen-Button () auf jeder Kachel entfernt den Eintrag nach einer Sicherheitsabfrage dauerhaft aus der Liste.

3.4 Kategorie eines Favoriten ändern

Über den Kategorie-Button () auf jeder Kachel öffnet sich ein Kontextmenü mit allen verfügbaren Kategorien. Ein Klick auf eine Kategorie verschiebt den Favoriten sofort dorthin.

3.5 Reihenfolge ändern (Drag & Drop)

Jede Kachel besitzt einen Drag-Handle (). Durch Halten und Ziehen kann die Reihenfolge der Kacheln innerhalb einer Kategorie beliebig verändert werden.

Tip: Kacheln können auch an das Ende einer anderen Kategorie gezogen werden, indem sie auf den leeren Bereich unterhalb der Kacheln einer Kategorie abgelegt werden.

4. Kategorien

4.1 Kategorien sortieren

Über die Schaltfläche „ **Kategorien sortieren**“ öffnet sich ein Dialog, in dem die Reihenfolge der Kategorien angepasst werden kann:

- **Drag & Drop:** Kategorien per Maus in die gewünschte Reihenfolge ziehen
-  Ganz nach oben verschieben
-  Eine Position nach oben
-  Eine Position nach unten
-  Ganz nach unten verschieben

Mit „**Speichern**“ wird die neue Reihenfolge übernommen, „**Abbrechen**“ verwirft alle Änderungen.

4.2 Kategorie löschen

Im Kategoriekopf jeder Gruppe befindet sich ein Löschen-Button (). Eine Kategorie kann nur gelöscht werden, wenn sie keine Kacheln mehr enthält. Solange Einträge vorhanden sind, ist der Button deaktiviert.

4.3 Automatische Kategorie „Am häufigsten besucht“

Diese Kategorie wird automatisch angezeigt, sobald mindestens ein Favorit besucht wurde. Sie zeigt die bis zu 6 am häufigsten aufgerufenen Links und kann nicht manuell bearbeitet oder gelöscht werden.

5. Suche

Die Suchleiste filtert die angezeigten Favoriten in Echtzeit. Die Suche durchsucht gleichzeitig:

- Den Namen des Favoriten
- Die URL
- Die Kategorie

Leere Kategorien werden bei aktiver Suche ausgeblendet. Gibt es keine Treffer, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Tipp: Die Suchleiste wird beim Start der App automatisch fokussiert – direkt los tippen genügt.

6. Nutzungsstatistik

6.1 Statistik anzeigen

Über „ **Statistik anzeigen**“ wird ein Panel eingeblendet, das alle besuchten Favoriten absteigend nach Aufrufhäufigkeit auflistet. Die ersten drei Plätze werden mit Medaillen-Icons (  ) hervorgehoben. Ein Klick auf „ **Statistik ausblenden**“ schließt das Panel wieder.

Der Button ist deaktiviert, solange noch kein Favorit besucht wurde.

6.2 Statistik zurücksetzen

Über „ **Statistik zurücksetzen**“ werden alle Besuchszähler nach einer Sicherheitsabfrage auf null gesetzt. Die Kategorie „Am häufigsten besucht“ verschwindet daraufhin, bis wieder Links besucht werden.

Hinweis: Vor dem Zurücksetzen empfiehlt sich ein Export – die Besuchszähler sind in der Backup-Datei enthalten und können bei Bedarf über einen Import wiederhergestellt werden.

7. Export und Import

7.1 Manueller Export

Ein Klick auf „ **Export Favoriten**“ lädt eine JSON-Datei herunter. Der Dateiname enthält Datum und Uhrzeit des Exports:

```
favoriten-links-backup-20260506-143022.json
```

Die Datei enthält alle Favoriten, die Kategorienreihenfolge sowie die Besuchszähler.

7.2 Auto-Export

Nach jeder Änderung (Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen, Verschieben) startet automatisch ein 5-Sekunden-Timer. Läuft dieser ab, ohne dass weitere Änderungen vorgenommen wurden, wird automatisch eine Sicherungsdatei heruntergeladen. Das Dateinamensformat ist identisch mit dem manuellen Export.

Der Auto-Export kann dauerhaft deaktiviert werden. Die Einstellung wird beim nächsten Start der App beibehalten.

Hinweis: Beim Öffnen des Bearbeiten-Dialogs wird der laufende Timer gestoppt und erst nach dem Speichern neu gestartet.

7.3 Export beim Verlassen

Wenn die App mit ungespeicherten Änderungen geschlossen wird und seit der letzten Änderung kein Auto-Export stattgefunden hat, wird beim Verlassen automatisch ein Export-Download ausgelöst. Der Browser zeigt dabei eine Bestätigungsmeldung an.

7.4 Import

Über „ **Import Favoriten**“ kann eine zuvor exportierte JSON-Datei wieder eingelesen werden. Nach Auswahl der Datei erscheint eine Abfrage:

- **Ersetzen:** Alle bestehenden Favoriten und Besuchszähler werden durch die importierten ersetzt.
- **Zusammenführen:** Favoriten werden zusammengeführt. Bei doppelten Einträgen (gleiche ID) gewinnt die importierte Version. Bei Besuchszählern gewinnt jeweils der höhere Wert.

Hinweis: Beim Import werden ungültige Einträge (fehlende Pflichtfelder, ungültige URLs) automatisch herausgefiltert.

8. Schaltflächen-Übersicht

Schaltfläche	Funktion
Hinzufügen	Neuen Favoriten mit den eingegebenen Daten speichern
↕ Kategorien sortieren	Dialog zum Umsortieren der Kategorienreihenfolge öffnen
📄 Export Favoriten	Alle Favoriten inkl. Besuchszähler als JSON-Datei herunterladen
📄 Import Favoriten	JSON-Datei mit Favoriten und Besuchszählern importieren
📊 Statistik anzeigen	Nutzungsstatistik ein- oder ausblenden
🔄 Statistik zurücksetzen	Alle Besuchszähler nach Bestätigung auf null setzen
? Hilfe	Diese Bedienungsanleitung öffnen
✎ (Kachel)	Bearbeiten-Dialog für diesen Favoriten öffnen
🗑️ (Kachel)	Diesen Favoriten nach Bestätigung löschen
🏷️ (Kachel)	Kategorie dieses Favoriten ändern
↔ (Kachel)	Kachel per Drag & Drop verschieben
🗑️ (Kategorie)	Leere Kategorie löschen (nur aktiv wenn keine Kacheln darin)

9. Datenspeicherung

Alle Daten werden ausschließlich im lokalen Speicher des Browsers (`localStorage`) gespeichert. Es findet keine Übertragung an externe Server statt.

Folgende Daten werden gespeichert:

- Favoritenliste (Name, URL, Kategorie)
- Kategorienreihenfolge

- Besuchszähler je Favorit
- Einstellung des Auto-Exports (ein/aus)

Wichtig: Beim Löschen des Browser-Caches oder der Website-Daten gehen alle gespeicherten Favoriten verloren. Regelmäßiger Export wird empfohlen.

9.1 Speicherlimit

Der `localStorage`-Speicher ist browserseitig begrenzt (typischerweise 5–10 MB). Wird das Limit erreicht, versucht die App zunächst automatisch verwaiste Besuchszähler zu bereinigen. Schlägt auch das fehl, erscheint eine Warnung mit der Aufforderung, sofort einen Export durchzuführen und alte Einträge zu löschen.

10. Häufige Fragen & Fehlerbehebung

Problem	Lösung
App lädt nicht als PWA	Die App muss über HTTP/HTTPS aufgerufen werden, nicht über <code>file://</code> . Lokalen Webserver starten, z. B. <code>python3 -m http.server 8080</code> .
Favicons werden nicht angezeigt	Einige Seiten bieten kein <code>favicon.ico</code> an. Ein Globus-Symbol wird als Platzhalter angezeigt.
Keine Favicons bei lokalen Geräten (192.168.x.x)	Wird die App über HTTPS aufgerufen, können HTTP-Adressen aus Sicherheitsgründen keine Favicons laden. Das ist normales Browserverhalten.
Auto-Export lädt keine Datei herunter	Prüfen, ob der Browser automatische Downloads erlaubt. Ggf. in den Browser-Einstellungen freigeben. Außerdem sicherstellen, dass der Auto-Export nicht deaktiviert wurde.
Besuchszähler nach Reset wiederherstellen	Vor dem Reset einen Export durchführen. Die exportierte JSON-Datei enthält die Besuchszähler und kann nach dem Reset wieder importiert werden.
Daten nach Browser-Update weg	Daten im <code>localStorage</code> können beim Löschen von Browserdaten verloren gehen. Regelmäßig exportieren!
Import-Datei wird nicht erkannt	Nur JSON-Dateien werden akzeptiert, die über den Export-Button dieser App erstellt wurden.