Optimizacija delovanja (Odstranitev zagonske PO)

Windows OS: GUI

 V operacijekem sistemu Windows poišči in zapiši ime in PID za storitev posodabljanja sistemske ure "Windows Time". Storitev ustavi in izključi iz začetnega zagona storitev.

Optimizacija delovanja (Odstranitev zagonske PO)

Windows OS: GUI

Start --> Service (storitve) --> Windows Time --> Startup --> Automatic / Manual / Disabled.

Start --> Service (storitve) --> Windows Time --> Service status --> Start / Stop

Start --> Msconfig --> Services --> Windows Time --> Enable / Disable (nameščal uporabnik; so del programov)

Start --> Msconfig --> Startup --> Open Task Manager --> Zagon (aplikacije) / Storitve (PID) --> W32Time

Optimizacija delovanja (Odstranitev zagonske PO)

Windows OS: CMD

 V operacijekem sistemu Windows poišči in zapiši ime in PID za storitev posodabljanja sistemske ure "Windows Time". Storitev ustavi in izključi iz začetnega zagona storitev.

Optimizacija delovanja (Odstranitev zagonske PO)

Windows OS: CMD

Zaženi aplikacijo "CMD" kot administrator.

```
sc /?
```

sc queryex type=service state=all

sc queryex type=service state=all | find /i "service_name:"

sc queryex type=service state=all | find /i "service_name:

w32time"

sc queryex w32time

sc query w32time

Optimizacija delovanja (Odstranitev zagonske PO)

Windows OS: CMD

sc stop w32time

sc start w32time

sc config /?

sc config w32time start= auto

sc config w32time start= demand

sc config w32time start= disabled

Optimizacija delovanja (Odstranitev zagonske PO)

Windows OS: CMD

net /?

net stop w32time

net start w32time

Optimizacija delovanja (Odstranitev zagonske PO)

Linux OS: GUI

V operacijekem sistemu Linux poišči in zapiši ime in PID za storitev posodabljanja sistemske ure "Network Time Protocol". Storitev ustavi in izključi iz začetnega zagona storitev.

- sudo apt-get install ntpd
- Namesti aplikacijo "Stacer", s pomočjo katere pogledaš katere storitve delujejo in jih po potrebni izključiš.
- S pomočjo aplikacije izključi (startup / running) storitev "ntp".



Optimizacija delovanja (Odstranitev zagonske PO)

Linux OS: CLI sudo apt-get install ntpd sudo systemctl list-units --type=service --all sudo systemctl status ntpd sudo systemctl stop ntpd sudo systemctl start ntpd sudo systemctl disable ntpd sudo systemctl enabel ntpd sudo apt-get install chkservice (space;r;s)