

Pré- condição: Deve ter uma conta criada na AWS

Objetivos do Lab:

- Criar uma instancia gratuita do EC2
- Conectar na instância
- Instalar o Apache usando comandos do Linux
- Testar a pagina inicial do Apache pelo Browser

Passo 1 – Logar na sua conta da AWS



Login do usuário raiz ⓘ

E-mail: [REDACTED]

Senha


[Esqueceu a senha?](#)

Entrar


[Fazer login com uma conta diferente](#)

[Criar uma nova conta da AWS](#)

Passo 2 - No menu principal escolha Ec2 ou digite na Busca



Passo 3 – Clique no botão executar Instância



Passo 4 – Na tela seguinte use as configurações padrão. Observe que o tipo deve ser o sugerido para uso gratuito. Não selecione o par de chaves para ter uma configuração mais rápida. O par de chaves melhora a segurança mas para testes rápidos não se faz necessário.

Tipo de instância

Informações

Tipo de instância

t2.micro

Qualificado para o nível gratuito

Família: t2 1 vCPU 1 GiB Memória

Sob demanda Windows definição de preço: 0.0162 USD por hora

Sob demanda SUSE definição de preço: 0.0116 USD por hora

Sob demanda RHEL definição de preço: 0.0716 USD por hora

Sob demanda Linux definição de preço: 0.0116 USD por hora

Comparar tipos de instância

Par de chaves (login)

Informações

Você pode usar um par de chaves para se conectar com segurança à sua instância. Certifique-se de ter acesso ao par de chaves selecionado antes de executar a instância.

Nome do par de chaves - obrigatório

Prosseguir sem um par de chaves (não recomendado)

Valor padrão

Criar novo par de chaves

Passo 5 – Marque as seguintes opções se quiser criar um servidor web (opcional)

Habilitar

Firewall (grupos de segurança) Informações

Um grupo de segurança é um conjunto de regras de firewall que controlam o tráfego para sua instância. Adicione regras para permitir que o tráfego específico alcance sua instância.

☒ Criar grupo de segurança

☐ Selecionar grupo de segurança existente

Criaremos um novo grupo de segurança chamado "launch-wizard-1" com as seguintes regras:


- ☒ Permitir tráfego SSH de
- Ajuda você a se conectar à sua instância
- Qualquer lugar

0.0.0.0/0
- ☒ Permitir tráfego HTTPS da Internet
- Para configurar um endpoint, por exemplo, ao criar um servidor Web
- ☒ Permitir tráfego HTTP da Internet
- Para configurar um endpoint, por exemplo, ao criar um servidor Web

 Regras com origem 0.0.0.0/0 permitem que todos os endereços IP acessem sua instância. Recomendamos configurar regras de grupo de segurança para permitir o acesso apenas de endereços IP conhecidos.



Passo 6 – Verificar que a máquina foi criada com sucesso



Passo 7 – Conecte-se na Instância – Clique no botão Conectar a sua instancia na tela anterior.

OBS: Durante os testes dependendo da rede um firewall pode bloquear este acesso.

Passo 8 – Instale o servidor web Apache: `sudo yum install -y httpd`

```
← → ↺ us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2-instance-connect/ssh?connType=standard&instanceId=i-0e7b7440ed7f5572e&o
aws Services Search [Alt+S]
[ec2-user@ip-172-31-3-40 ~]$ sudo yum install -y httpd
Loaded plugins: extras_suggestions, langpacks, priorities, update-motd
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
--> Package httpd.x86_64 0:2.4.54-1.amzn2 will be installed
--> Processing Dependency: httpd-tools = 2.4.54-1.amzn2 for package: httpd-2.4.54-1.amzn2.x86_64
--> Processing Dependency: httpd filesystem = 2.4.54-1.amzn2 for package: httpd-2.4.54-1.amzn2.x86_64
--> Processing Dependency: system-logos-httpd for package: httpd-2.4.54-1.amzn2.x86_64
--> Processing Dependency: mod_http2 for package: httpd-2.4.54-1.amzn2.x86_64
--> Processing Dependency: httpd filesystem for package: httpd-2.4.54-1.amzn2.x86_64
--> Processing Dependency: /etc/mime.types for package: httpd-2.4.54-1.amzn2.x86_64
--> Processing Dependency: libaprutil-1.so.0() (64bit) for package: httpd-2.4.54-1.amzn2.x86_64
--> Processing Dependency: libapr-1.so.0() (64bit) for package: httpd-2.4.54-1.amzn2.x86_64
--> Running transaction check
--> Package apr.x86_64 0:1.7.0-9.amzn2 will be installed
--> Package apr-util.x86_64 0:1.6.1-5.amzn2.0.2 will be installed
--> Processing Dependency: apr-util-bdb(x86-64) = 1.6.1-5.amzn2.0.2 for package: apr-util-1.6.1-5.a
--> Package generic-logos-httpd.noarch 0:18.0.0-4.amzn2 will be installed
--> Package httpd filesystem.noarch 0:2.4.54-1.amzn2 will be installed
--> Package httpd-tools.x86_64 0:2.4.54-1.amzn2 will be installed
--> Package mailcap.noarch 0:2.1.41-2.amzn2 will be installed
--> Package mod_http2.x86_64 0:1.15.19-1.amzn2.0.1 will be installed
--> Running transaction check
--> Package apr-util-bdb.x86_64 0:1.6.1-5.amzn2.0.2 will be installed
--> Finished Dependency Resolution
```

Passo 9 – Faça o Start do Apache: `sudo systemctl start httpd`

Passo 10 – Teste o servidor web. Acesse no browser pelo ip publico ou dns.

EC2 > Instâncias > i-0e7b7440ed7f5572e

Resumo da instância para i-0e7b7440ed7f5572e Informações

Atualizado há less than a minute

[Conectar](#) [Estado da instância](#) [Ações](#)

ID de instância i-0e7b7440ed7f5572e	Endereço IPv4 público 3.239.252.61 endereço aberto	Endereços IPv4 privados 172.31.3.40
Endereço IPv6 -	Estado da instância Executando	DNS IPv4 público ec2-3-239-252-61.compute-1.amazonaws.com endereço aberto
Tipo de nome do host Nome do IP: ip-172-31-3-40.ec2.internal	Nome do DNS de IP privado (somente IPv4) ip-172-31-3-40.ec2.internal	Endereços IP elásticos -
Nome do DNS do recurso privado de resposta IPv4 (A)	Tipo de instância t2.micro	Descoberta do AWS Compute Optimizer Opte por participar do AWS Compute Optimizer para obter recomendações. Saiba mais
Endereço IP atribuído automaticamente 3.239.252.61 [IP público]	ID da VPC vpc-03a17e129e666ba57	Nome do Grupo do Auto Scaling -
Função do IAM -	ID da sub-rede subnet-085aa10ba4baead9c	

Detalhes Segurança Redes Armazenamento Verificações de status Monitoramento Tags

▼ **Detalhes da instância** Informações

Plataforma Amazon Linux (inferido)	ID da AMI ami-0aa7d40eeae50c9a9	Monitoramento desativado
Detalhes da plataforma Linux/UNIX	Nome da AMI amzn2-ami-kernel-5.10-hvm-2.0.20230119.1-x86_64-gp2	Proteção contra encerramento Desabilitado
Interromper proteção Desabilitado	Data de lançamento Thu Feb 09 2023 11:25:00 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) (14 minutos)	Local da AMI amazon/amzn2-ami-kernel-5.10-hvm-2.0.20230119.1-x86_64-gp2
Recuperação automática de instância Padrão	Ciclo de vida normal	Interromper - Comportamento de hibernação desativado
Índice de execução de AMIs	Nome do par de chaves	Motivo de transição de estado

Você pode testar se o seu servidor web está instalado e iniciado corretamente. Para fazer isso, insira o nome público do Domain Name System (DNS) de sua instância do EC2 na barra de endereço de um navegador da web, por exemplo: `http://ec2-42-8-168-21.us-west-1.compute.amazonaws.com`. Se o seu servidor da Web estiver em execução, você verá a página de teste do Apache.

⌂ Não seguro | 3.239.252.61

Test Page

This page is used to test the proper operation of the Apache HTTP server after it has been installed. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly.

If you are a member of the general public:

The fact that you are seeing this page indicates that the website you just visited is either experiencing problems, or is undergoing routine maintenance.

If you would like to let the administrators of this website know that you've seen this page instead of the page you expected, you should send them e-mail. In general, mail sent to the name "webmaster" and directed to the website's domain should reach the appropriate person.

For example, if you experienced problems while visiting `www.example.com`, you should send e-mail to "webmaster@example.com".

If you are the website administrator:

You may now add content to the directory `/var/www/html/`. Note that until you do so, people visiting your website will see this page, and not your content. To prevent this page from ever being used, follow the instructions in the file `/etc/httpd/conf.d/welcome.conf`.

You are free to use the image below on web sites powered by the Apache HTTP Server:



→ ⌂ Não seguro | ec2-3-239-252-61.compute-1.amazonaws.com

Test Page

This page is used to test the proper operation of the Apache HTTP server after it has been installed. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly.

If you are a member of the general public:

The fact that you are seeing this page indicates that the website you just visited is either experiencing problems, or is undergoing routine maintenance.

If you would like to let the administrators of this website know that you've seen this page instead of the page you expected, you should send them e-mail. In general, mail sent to the name "webmaster" and directed to the website's domain should reach the appropriate person.

For example, if you experienced problems while visiting `www.example.com`, you should send e-mail to "webmaster@example.com".

If you are the website administrator:


You may now add content to the directory `/var/www/html/`. Note that until you do so, people visiting your website will see this page, and not your content. To prevent this page from ever being used, follow the instructions in the file `/etc/httpd/conf.d/welcome.conf`.

You are free to use the image below on web sites powered by the Apache HTTP Server:



OBS: Durante os testes dependendo da rede um firewall pode bloquear este acesso.

Passo 11 – Após concluir os testes, delete a máquina da AWS para não gastar da sua cota.



Escolha a opção Encerrar Instancia.