

FIAP GRADUAÇÃO

Acesso Virtual Machines: Sistema Operacional Windows

PROF. João Menk

profjoao.menk@fiap.com.br

Configurar acesso externo: VM Windows no Azure

O **Linux** utiliza o protocolo SSH na porta 22

O **Windows** utiliza o protocolo RDP na porta 3389

- Deixe somente a porta **RDP (3389)** - Acesso Remoto com permissão de acesso via internet

Regras de portas de entrada

Selecione quais portas de rede da máquina virtual podem ser acessadas pela internet pública. Você pode especificar um acesso à rede mais limitado ou granular na guia Rede.

Portas de entrada públicas * ⓘ

- ☐ Nenhum
- ☒ Permitir portas selecionadas

Selecione as portas de entrada *

RDP (3389)



Todo o tráfego da Internet será bloqueado por padrão. Você poderá alterar as regras de porta de entrada na VM > Página de rede.

Configurar acesso externo: VM Windows no Azure

Após criar a VM, copie o número do IP Público de sua VM

The screenshot displays the Azure portal interface for a virtual machine. The top navigation bar includes a search bar and various action buttons like 'Conectar', 'Iniciar', 'Reiniciar', 'Parar', 'Hibernar', 'Capturar', 'Excluir', 'Atualizar', 'Abrir no celular', 'Comentários', and 'CLI / PS'. The left sidebar shows a list of navigation options: 'Visão geral' (selected), 'Log de atividade', 'IAM (Controle de acesso)', 'Marcações', 'Diagnosticar e resolver problemas', 'Conectar', 'Rede', 'Configurações', 'Disponibilidade + escala', and 'Segurança'. The main content area is divided into two sections. The 'Fundamentos' section on the left lists basic information: 'Grupo de recursos' (rg-mkt-dev-002), 'Status' (Em execução), 'Local' (Brazil South), 'Assinatura' (Azure para Estudantes), and 'ID da Assinatura'. The 'Propriedades' section on the right lists more details: 'Sistema operacional' (Windows), 'Tamanho' (Standard DS1 v2), 'Endereço IP público' (191.233.252.182, highlighted with a red box), 'Rede virtual/sub-rede' (nnet-mkt-dev-001/subnet-mkt), 'Nome DNS' (Não configurado), 'Estado de integridade' (-), and 'Horário criado' (11/05/2024, 01:28 UTC). A 'Exibição JSON' link is visible in the top right corner of the properties section.

vm-winsrvr-dev-southbrazil-001
Máquina virtual

Pesquisar

Conectar Iniciar Reiniciar Parar Hibernar (versão prévia) Capturar Excluir Atualizar Abrir no celular Comentários CLI / PS

Visão geral

Log de atividade

IAM (Controle de acesso)

Marcações

Diagnosticar e resolver problemas

Conectar

Rede

Configurações

Disponibilidade + escala

Segurança

Fundamentos

Grupo de recursos (mover) : [rg-mkt-dev-002](#)

Status : Em execução

Local : Brazil South

Assinatura (mover) : [Azure para Estudantes](#)

ID da Assinatura : f85ce35b-59c2-4fb8-9627-68c4aa18fcce

Propriedades (editar)

Sistema operacional : Windows

Tamanho : Standard DS1 v2 (1 vcpu, 3.5 GiB de memória)

Endereço IP público : **191.233.252.182**

Rede virtual/sub-rede : [nnet-mkt-dev-001/subnet-mkt](#)

Nome DNS : [Não configurado](#)

Estado de integridade : -

Horário criado : 11/05/2024, 01:28 UTC


Exibição JSON

Configurar acesso externo: VM Windows no Azure

Selecione a opção abaixo:




Conexão de Área de Trabalho Remota
Aplicativo



Configurar acesso externo: VM Windows no Azure


Informe o IP da VM Criada




Clique em Mostrar Opções

Configurar acesso externo: VM Windows no Azure


Informe o **Nome do Usuário** do Servidor Virtual e clique em **Conectar**




Configurar acesso externo: VM Windows no Azure



Configurar acesso externo: VM Windows no Azure



Configurar acesso externo: VM Windows no Azure



Copyright © 2025 Prof. João Menk

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor)