# UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO

**MATHEUS PEIXOTO RIBEIRO VIEIRA - 22.1.4104** 

# SPRINT 01 DE ENGENHARIA DE SOFTWARE 1: PROJETO DA API DO SIMULADOR DE SISTEMAS DINÂMICOS

OURO PRETO
OUTUBRO DE 2023


#### Casos de Uso

#### 1 - Sistema sozinho

S1


```
C/C++
int main(){
    Model m;
    System S1;
    m.add(&S1);
    m.run(1, 100);
    return 0;
}
```

#### 2 - Fluxo sozinho



```
C/C++
int main(){
    Model m;
    MyFlow F1;
    m.add(&F1);
    m.run(1, 100);
    return 0;
}
```


# 3 - Fluxo sem origem conectado a um sistema



```
C/C++
int main(){
    Model m;
    MyFlow f1;
    System s1;
    m.add(&f1);
    m.add(&s1);
```

```
f1.setTarget(&s1);
m.run(1, 100);
return 0;
}
```

#### 4 - Sistema conectado a um fluxo



```
C/C++
int main(){
    Model m;
    System S1;
    MyFlow F1;
    F1.setSource(&S1);
    m.add(&S1);
    m.add(&F1);
    m.run(1, 100);
    return 0;
}
```


#### 5 - Sistema com um fluxo de entrada e outro de saída



```
C/C++
int main(){
    Model m;
    System S1;
    MyFlow F1, F2;
    F1.setTarget(&S1);
    F2.setSource(&S1);
```

```
m.add(&S1);
m.add(&F1);
m.add(&F2);
m.run(1, 100);
return 0;
}
```

#### 6 - Dois sistemas conectados por um fluxo




```
C/C++
int main(){
    Model m;
    System S1, S2;
    MyFlow F1;
    F1.setSource(&S1);
    F1.setTarget(&S2);
    m.add(&S1);
    m.add(&S2);
    m.add(&F1);
    m.run(1, 100);
    return 0;
}
```

Outra maneira que também seria possível, seria realizar uma sobrecarga no construtor de Flow para colocar o nome do flow, origem e destino, evitando criação de mais linhas, evitando uma poluição do código.

```
C/C++
int main(){
    Model m;
    System S1, S2;
    MyFlow F1 ("F1", &S1, &S2);
    m.add(&S1);
    m.add(&S2);
    m.add(&F1);
    m.run(1, 100);
```


```
return 0;
}
```

7 - Um sistema com dois fluxos de saída




```
C/C++
int main(){
    Model m;
    System S1;
    MyFlow F1, F2;
    F1.setSource(&S1);
    F2.setSource(&S1);
    m.add(&S1);
    m.add(&F1);
    m.add(&F2);
    m.run(1, 100);
    return 0;
}
```

8 - Sistema com um fluxo de entrada e múltiplos fluxos de saída




```
C/C++
int main(){
    Model m;
    System S1;
    MyFlow F1, F2, F3;
    F1.setTarget(&S1);
    F2.setSource(&S1);
    F3.setSource(&S1);
    m.add(&S1);
    m.add(&F1);
    m.add(&F2);
    m.add(&F3);
    m.run(1, 100);
    return 0;
}
```

# 9 - Sistema recebendo múltiplos fluxos




```
C/C++
int main(){
    Model m;
    System S1;
    MyFlow F1, F2;
    F1.setTarget(&S1);
    F2.setTarget(&S1);
    m.add(&S1);
    m.add(&F1);
    m.add(&F2);
    m.run(1, 100);
    return 0;
}
```

# 10 - Sistema com múltiplos fluxos de entrada e um fluxo de saída




```
Int main(){
    Model m;
    System S1;
    MyFlow F1, F2, F3;
    F1.setTarget(&S1);
    F2.setTarget(&S1);
    F3.setSource(&S1);
    m.add(&S1);
    m.add(&F1);
    m.add(&F2);
    m.add(&F3);
    m.run(1, 100);
    return 0;
}
```

# 11 - Sistema com múltiplos fluxos de entrada e múltiplos fluxos de saída




```
C/C++
int main(){
    Model m;
    System S1;
    MyFlow F1, F2, F3, F4;
    F1.setTarget(&S1);
    F2.setTarget(&S1);
    F3.setSource(&S1);
    F4.setSource(&S1);
    m.add(&S1);
    m.add(&F1);
    m.add(&F2);
    m.add(&F3);
    m.run(1, 100);
    return 0;
}
```

# 12 - Múltiplos sistemas e fluxos



```
C/C++
int main(){
    Model m;
    System S1, S2, S3;
    MyFlow F1, F2, F3;
    F1.setTarget(&S1);
    F2.setSource(&S1);
    F2.setTarget(&S2);
    F3.setSource(&S2);
    F3.setTarget(&S3);
    m.run(1, 100);
    return 0;
}
```

#### Critério de aceitação




Um grande problema enfrentado durante a formulação dos modelos seria a de como atribuir uma função para o Flow, no exemplo seria a função exponencial que está conectando os sistemas pop1 e pop2.

Desta forma, pode-se utilizar uma função anônima que recebe um valor double de entrada e retorna, também, um valor double. Porém essa ideia acaba quebrando a programação orientada a objetos, já que qualquer função poderia ser válida.


Então, outra solução é tornar a classe Flow abstrata, forçando o usuário a criar uma classe com a implementação de um método chamado de executeEquation().

```
C/C++
class MyFlow : public Flow {
public:
   MyFlow() : Flow(){}
    double executeEquation() override {
        return 0.01 * this->getSource()->getValue();
};
int main(){
    System * pop1 = new System("pop1", 100);
    System * pop2 = new System("pop2", 200);
    MyFlow * exponencial = new MyFlow();
    exponencial->setSource(pop1);
    exponencial->setTarget(pop2);
    Model m;
    m.add(pop1);
    m.add(pop2);
    m.add(exponencial);
    m.run(1, 100);
    return 0;
}
```



A função de logística seguirá o mesmo conceito da exponencial.

```
C/C++
class MyFlow : public Flow {
public:
    MyFlow() : Flow(){}
    double executeEquation() override {
        double input = this->getSource()->getValue();
        return 0.01 * input * (1 - input / 70);
};
int main(){
    System * p1 = new System("p1", 100);
    System * p2 = new System("p2", 200);
    MyFlow * logistica = new MyFlow();
    logistica->setSource(p1);
    logistica->setTarget(p2);
    Model m;
    m.add(p1);
    m.add(p2);
    m.add(logistica);
    m.run(1, 100);
    return 0;
}
```



Uma sobrecarga no construtor do MyFlow pode ser realizada a fim de atribuir, diretamente na instanciação da classe, o nome, equação, origem e destino. Dessa forma, o código da API fica mais legível e enxuto.

```
C/C++
class MyFlow : public Flow {
public:
    MyFlow(string name, System* source, System* target) : Flow(name, source,
target){}
    double executeEquation() override {
        return 0.01 * this->getSource()->getValue();
    }
};
int main(){
    System * Q1, * Q2, * Q3, * Q4, * Q5;
    MyFlow * f = new MyFlow("f", Q1, Q2);
    MyFlow * g = new MyFlow("g", Q1, Q3);
    MyFlow * r = new MyFlow("r", Q2, Q5);
    MyFlow * t = new MyFlow("t", Q2, Q3);
    MyFlow * u = new MyFlow("u", Q3, Q4);
    MyFlow * v = new MyFlow("v", Q4, Q1);
    Model m;
    m.add(Q1);
```

```
m.add(Q2);
m.add(Q3);
m.add(Q4);
m.add(Q5);
m.add(f);
m.add(g);
m.add(r);
m.add(t);
m.add(t);
m.add(v);
m.add(v);

m.run(1, 100);

return 0;
}
```

#### **UML**

