TP 2 - commandes Linux

1 - Créer un répertoire sio puis un fichier sio1.

2 - Déplacer sio1 dans sio.

3 – Aller dans le répertoire sio.

4 – Aller dans le répertoire home (la racine) .

5 – Regarder les droits des répertoires dans home.

6 –Passer en super-utilisateur et ajouter l'utilisateur stssio avec le mdp votre_prenom.



Réponse :

```
administrateur@Ubuntu-serveur:/home$ 1s -1 /home
1s : commande introuvable
administrateur@Ubuntu-serveur:/home$ 1s -1 /home
1s : commande introuvable
administrateur@Ubuntu-serveur:/home$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x 20 administrateur administrateur 4096 mars  13 14:31 administrateur
administrateur@Ubuntu-serveur:/home$ sudo su
[sudo] password for administrateur:
administrateur@Ubuntu-serveur:/home$ sudo su
[sudo] password for administrateur:
Sorry, try again.
[sudo] password for administrateur:
Sorry, try again.
[sudo] password for administrateur:
Sorry, try again.
sudo: 3 incorrect password attempts
administrateur@Ubuntu-serveur:/home$ sudo su
[sudo] password for administrateur:
Sorry, try again.
[sudo] password for administrateur:
root@Ubuntu-serveur:/home# useradd -m stsio
root@Ubuntu-serveur:/home# passwd stsio
Entrez le nouveau mot de passe UNIX :
Retapez le nouveau mot de passe UNIX :
Sorry, passwords do not match
passwd : Erreur de manipulation du jeton d'authentification
Mot de passe non changé
root@Ubuntu-serveur:/home# passwd stsio
Entrez le nouveau mot de passe UNIX :
Retapez le nouveau mot de passe UNIX :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
root@Ubuntu-serveur:/home# exit
exit
administrateur@Ubuntu-serveur:/home$
```

7 – Aller dans le répertoire sio et regarder son contenu.

8 – Changer les droits du répertoire sio pour que tous puissent écrire, lire et exécuter les fichiers

9 – Vérifier cette commande.

10 – Aller dans le répertoire sio et vérifier les droits.

Réponse :

```
root@Ubuntu-serveur:/home# exit
exit
administrateur@Ubuntu-serveur:/home$ cd /home/ton_utilisateur/sio
bash: cd: /home/ton_utilisateur/sio: Aucun fichier ou dossier de ce type
administrateur@Ubuntu-serveur:/home$ ls -1
administrateur
stsio
administrateur@Ubuntu-serveur:/home$ chmod 777 sio
chmod: impossible d'accéder à «sio»: Aucun fichier ou dossier de ce type
administrateur@Ubuntu-serveur:/home$ chmod 755 sio
chmod: impossible d'accéder à «sio»: Aucun fichier ou dossier de ce type
administrateur@Ubuntu-serveur:/home$ ls -ld sio
ls: impossible d'accéder à sio: Aucun fichier ou dossier de ce type
administrateur@Ubuntu-serveur:/home$ chmod 777 sio
chmod: impossible d'accéder à «sio»: Aucun fichier ou dossier de ce type
administrateur@Ubuntu-serveur:/home$ chmod 777 stsio
chmod: modification des permissions de «stsio»: Opération non permise
administrateur@Ubuntu-serveur:/home$ sudo su
[sudo] password for administrateur:
root@Ubuntu-serveur:/home# chmod 777 stsio
root@Ubuntu-serveur:/home# chmod 755 stsio
root@Ubuntu-serveur:/home# ls -ld stsio
drwxr-xr-x 2 stsio stsio 4096 mars  13 14:39 stsio
root@Ubuntu-serveur:/home#
```

ANNEXE 1 : COMMANDES SHELL SOUS LINUX

Nom	Fonction	Syntaxe	Exemple
man	Consulter les pages du manuel	man NomCommande	man ls
cd	Se déplacer dans les répertoires	cd URL	cd /etc/apt
pwd	Afficher le répertoire courant	pwd	pwd
ls	Lister le contenu d'un répertoire	ls URL	ls /
ls -l	Liste les droits des fichiers	ls -l	ls-l
rm	Détruire un ou plusieurs fichiers	rm nomFichier	rm document.txt
touch	Créer un fichier	Touch NomFichier	touch rep
mkdir	Créer un répertoire	mkdir NomDossier	mkdir rep
rmdir	Supprimer un répertoire (seulement si vide)	rmdir NomDossier	rmdir rep
cp	Copier un ou plusieurs fichiers	cp Source Destination	cp document.txt /home/user/
mv	Déplacer un ou plusieurs fichiers	mv Source Destination	mv document.txt /home/user/
cat	Afficher un ou plusieurs fichiers	cat NomFichier	cat document.txt
more	Afficher un fichier page par page	more NomFichier	more document.txt
less	Afficher un fichier page par page	less NomFichier	less document.txt
passwd	Changer le mot de passe	passwd	passwd
find	Trouver des fichiers	find LieuDeRecherche -name 'SyntaxeAChercher'	find / -name '*f*'
chmod	Changer les droits d'accès	chmod Valeur Fichier	chmod 777 document.txt
chown	Modifier le propriétaire d'un fichier	chown NouveauProprio NomFichier	chown user document.txt
chgrp	Modifier le groupe propriétaire d'un fichier	chgrp NouveauGroupe NomFichier	chgrp cdrom document.txt
grep	Trouver des expressions régulières dans un fichier	grep Expression Fichier	grep error /var/log/messages

ANNEXE 2 : DROITS D'ACCES AUX FICHIERS ET AUX REPERTOIRES

Les droits UGO sont exprimés par 3 groupes de 3 lettres :

- les 3 premiers : ce sont les droits du propriétaire (**U**ser).
- les 3 suivants : ce sont les droits attribués au groupe (**G**roup).
- les 3 derniers : ce sont les droits attribués à tous les autres utilisateurs (**O**thers).

Pour chacun de ces groupes, ces droits sont représentés ainsi :

- **Utilisateur :** r=400, w=200, x=100
- **Groupe :** r=40, w=20, x=10
- **Autres :** r=4, w=2, x=1

Il existe 3 droits très particuliers :

- **le sticky bit** : il est matérialisé par un "**t**" ou "**T**" (si les permissions ne sont pas égales à 777). Tout le monde a tous les droits sur le répertoire, mais chaque processus utilisateur ou système garde ses droits sur le fichier créé.
- **les bits SUID et SGID** (**U**ser et **G**roup). Ils permettent à un utilisateur de lancer un programme avec des droits qui ne sont pas les siens. Par exemple : il faut avoir les droits root pour modifier le fichier /etc/passwd. Pourtant n'importe quel utilisateur peut modifier son mot de passe.

Pour modifier ces valeurs avec un chmod, il faut associer :

- 4000 pour le bit SUID
- 2000 pour le bit SGID
- 1000 pour le sticky bit