

BTS SIO	Bloc 2 – Administration des systèmes et des réseaux Conception des infrastructures réseaux
Mise en place du service WDS	
Prérequis	• Windows Server 2022

1. Contexte

L'entreprise **MicroTech** souhaite mettre en place un serveur **WDS (Windows Deployment Services)** pour déployer et configurer à distance les systèmes d'exploitation sur ses postes, simplifiant ainsi la gestion de son parc informatique.

2. Choix de la solution

Pour moderniser la gestion de notre parc informatique, nous avons choisi d'installer un serveur WDS sur Windows Server. WDS est un service Microsoft qui nous permet de déployer des systèmes d'exploitation Windows à distance via le réseau. Grâce à ce serveur, nous pouvons installer ou réinstaller des ordinateurs sans utiliser de supports physiques, ce qui simplifie la configuration des postes et assure une homogénéité des systèmes déployés.

3. Mode opératoire : Installation et configuration de WDS

Étape 1 : Préparation du serveur

Créez un dossier dédié (sur une partition différente du système si possible) où seront stockées les images de déploiement.

Étape 2 : Installer le rôle WDS

1. Ouvrir le **Gestionnaire de serveur**.
2. Cliquer sur **Ajouter des rôles et fonctionnalités**.
3. Dans l'assistant : sélectionner le rôle **Services de déploiement Windows (WDS)**.
4. Poursuivre jusqu'à l'installation complète.

Étape 3 : Initialiser WDS

1. Ouvrir **Outils** → **Services de déploiement Windows**.
2. Faire un clic droit sur le serveur et choisir **Configurer le serveur**.
3. Suivre l'assistant :
 - Sélectionner **Serveur intégré au domaine**.
 - Choisir l'emplacement du dossier de stockage des images créé à l'étape 1.
 - Configurer le serveur pour **répondre aux clients PXE** (permettre le démarrage réseau des ordinateurs).
4. Terminer la configuration.

Étape 4 : Ajouter des images de déploiement

Pour les supports d'installation, nous utiliserons respectivement une image disque (ISO) de Windows 10 et de Windows 11.

- **Image de démarrage (boot image)** : Nécessaire pour démarrer le poste client via PXE. Issue du fichier **boot.wim** de l'ISO Windows.
- **Image d'installation (install image)** : Image Windows à déployer sur les postes. Issue du fichier **install.wim** de l'ISO Windows.

Dans la console WDS :

1. Clic droit sur **Images de démarrage** → **Ajouter une image de démarrage**.
2. Clic droit sur **Images d'installation** → **Ajouter une image d'installation**.

Étape 5 : Configurer le démarrage PXE des clients

Sur chaque poste à déployer :

1. Accéder au BIOS/UEFI.
2. Activer le **boot réseau (PXE)**.
3. Placer la carte réseau en priorité de démarrage. Les clients détecteront automatiquement le serveur WDS de MicroTech.

Étape 6 : Déployer les postes

1. Lors du démarrage PXE, sélectionnez l'image souhaitée dans le menu qui s'affiche.
2. WDS installe automatiquement Windows sur le poste client, selon l'image choisie.
3. *Note : Possibilité d'automatiser le processus avec des fichiers **Unattend.xml** pour des installations sans intervention.*