

TP serveur nas partie 1

Matisse

Kra

bts sio 1

- 1) Un serveur Nas (Network attached storage) est un appareil de stockage connecté au réseau. Il permet de centraliser, sauvegarder et partager des fichiers entre plusieurs appareils, localement ou à distance.

avantage : accès centralisé sécurité (Raid) accessible à distance

inconvénients: coût initial configuration nécessaire

2) création d'un tableau comparatif des meilleur serveurs nas du marché actuel

Modèle	Processeur / RAM	Connectivité réseau	Limites / ce à quoi faire attention
TerraMaster F4-424 Pro	Intel Core i3-N300 (8 cœurs), jusqu'à ~32 Go RAM (TechRadar)	2 × 2,5 GbE LAN (TechRadar)	Pas de port 10 GbE natif, consommation et bruit possibles si beaucoup d'installations actives. (TechRadar)
Synology DS224+	Intel Celeron J4125, RAM correcte pour usage domestique/mi-pro (Android Central)	Généralement 1 GbE / options selon modèle (Hamradio.my)	Limitations de connectivité/performances pour usages très exigeants ou plusieurs flux 4K simultanés.
Synology DS923+	Processeur Ryzen, bon pour usage mixte (stockage + apps) (Android Central)	Meilleure connectivité selon version (voire 10 GbE)	Coût plus élevé, certains usages très lourds (VM, editing) nécessitent encore plus de ressources.
Synology DS223j	Modèle d'entrée, RAM limitée (Android Central)	Connexion basique	Ne conviendra pas si tu veux transcoder du 4K ou héberger plusieurs services simultanément.
TerraMaster F2-425	CPU Intel N5095, 4 Go RAM, bon pour usage maison / petit bureau (TechRadar)	2.5 GbE	Seulement 2 baies, donc limitation de stockage, évolutivité réduite par rapport aux modèles 4-baies ou +.


2) détection du serveur NAS

- j'ai installer un logiciel de scanner d'ip afin de de trouver et récupérer l'ip du serveur NAS si il y en a un

création de la connexion au serveur au serveur Nas et test en mode graphique

- j'ai tapez l'adress ip du serveur nas dans la barre de recherche d'explorateur : //172.30.100.151
- puis j'ai tapez mon nom et mots de passe pour me connecter
- image

- j'ai ensuite copiez un fichier dans mon dossier



création de la connexion au serveur au serveur Nas et test en mode commande

- j'ai ouvert l'invite de commande en admin
- tapez la commande pour me connecter

```
C:\Windows\system32>d:
D:\>net use z: \\172.30.100.151\kra /user:kra ?init01 /persistent:yes
La commande s'est terminée correctement.
```

- verifier si je me suis bien connecter en tapant cette commande :

```
D:\>net use
Les nouvelles connexions seront mémorisées.

État          Local      Distant          Réseau
-----
OK            Z:        \\172.30.100.151\kra  Microsoft Windows Network
La commande s'est terminée correctement.
```

- tapez cette commande pour me déconnecter

```
D:\>net use z: /delete
z: a été supprimé.
```

je n'ai pas réussi l'étape 3 concernant le partage d'un dossier