

TÍTULO DO BANCO DE DADOS	VERSÃO
Oficina VrumVrum	1.0

Tabela	VEICULO						
Descrição	Armazenar dados sobre veículos						
Observações	A tabela possuiu chave primaria						
	CAMPOS						
Nome	Descrição	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições (PK, FK, NN, ID, UQ)			
Cod_veiculo	É o código primário do veículo	o código primário do veículo INT PK/NN					
Modelo	O modelo do veículo	VARCHAR	45	NN			
Marca	A marca do veículo	VARCHAR	45	NN			
Placa	A placa única do veículo	VARCHAR	7	NN/UQ			
Ano_fabricacao	O ano de fabricação do veículo	INT		NN			

Tabela	CLIENTE						
Descrição	Armazenar dados sobre o cliente	Armazenar dados sobre o cliente					
Observações	A tabela possuiu chave primaria						
	CAMPOS						
Nome	Descrição	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições (PK, FK, NN, ID, UQ)			
Cod_cliente	É o código primário do cliente	INT		PK/NN			
Nome	O nome do cliente	VARCHAR	45	NN			
CPF	O CPF do cliente	VARCHAR	45	NN/UQ			
E-mail	O e-mail do cliente VARCHAR 45 NN/UQ						
Rua	A rua do cliente	VARCHAR	45	NN			
Bairro	O bairro do cliente	VARCHAR	45	NN			
Cidade	A cidade do cliente	VARCHAR	45	NN			

Tabela	TELEFONE_CLIENTE					
Descrição	Armazenar dados do telefone do cliente					
Observações	A tabela possuiu chave primaria e estrangeira					
CAMPOS						
Nome	Descrição	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições (PK, FK, NN, ID, UQ)		
Cod_telefone_cliente	É o código primário do numero do cliente	INT		PK/NN		
Numero	O numero	INT		NN		
CLIENTE_cod_cliente	Chave estrangeira do cliente	INT		NN/PK		



TÍTULO DO BANCO DE DADOS	VERSÃO
Oficina VrumVrum	1.0

Tabela	FUNCIONÁRIO					
Descrição	Armazenar dados do funcionario	Armazenar dados do funcionario				
Observações	A tabela possuiu chave primaria					
	CAMPOS					
Nome	Descrição Tipo de Dados Tamanho (PK, FK, NN, I					
Cod_funcionario	É o código primário do numero do cliente	INT		PK/NN		
Nome	O nome do funcionário	VARCHAR	45	NN		
Cargo	O cargo do funcionário	VARCHAR	45	NN		
Rua	A rua do funcionário	VARCHAR	45	NN		
Bairro	O bairro do funcionário	VARCHAR	45	NN		
Cidade	A cidade do funcionário	VARCHAR	45	NN		

Tabela	TELEFONE_FUNCIONÁRIO			
Descrição	Armazenar dados do telefone do funcionário			
Observações	A tabela possuiu chave primaria e estrangeira			
CAMPOS				
Nome	Descrição	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições (PK, FK, NN, ID, UQ)
Cod_telefone_funcionario	É o código primário do número do funcionário	INT		PK/NN
Numero	O numero	INT		NN
Funcionario_cod_funcionario	Chave estrangeira do funcionário	INT		NN/PK

Tabela	SERVIÇO			
Descrição	Armazena o tipo de serviço			
Observações	A tabela possuiu chave primaria e estrangeira			
	CAMPOS			
Nome	Descrição	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições (PK, FK, NN, ID, UQ)
Cod_servico	É o código primário do número do cliente	INT		PK/NN
Data	O numero	INT		NN
Tipo_de_servico	O tipo de serviço exercido	VARCHAR	45	NN
Veiculo_atendido	O veículo atendido	VARCHAR	45	NN/UQ
Funcionario_responsavel	O funcionário responsável pelo serviço	VARCHAR	45	NN
FUNCIONARIO_cod_funcionario	Código estrangeiro do funcionário	VARCHAR	45	PK/NN



TÍTULO DO BANCO DE DADOS	VERSÃO
Oficina VrumVrum	1.0

Tabela	FORNECEDOR			
Descrição	Armazenar dados do fornecedor			
Observações	A tabela possuiu chave primaria			
	CAMPOS			
Nome	Descrição	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições (PK, FK, NN, ID, UQ)
Cod_fornecedor	É o código primário do fornecedor	INT		PK/NN
CNPJ	O CNPJ da empresa	VARCHAR	14	NN
Nome	Nome do fornecedor	VARCHAR	45	NN
Rua	Rua do fornecedor	VARCHAR	45	NN
Bairro	Bairro do fornecedor	VARCHAR	45	NN
Cidade	Cidade do fornecedor	VARCHAR	45	NN

Tabela	TELEFONE_FORNECEDOR			
Descrição	Armazenar dados do telefone do fornecedor			
Observações	A tabela possuiu chave primaria e estrangeira			
CAMPOS				
Nome	Descrição	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições (PK, FK, NN, ID, UQ)
Cod_telefone_fornecedor	É o código primário do número do cliente	INT		PK/NN
Numero	O número	INT		NN
CLIENTE_cod_fornecedor	Chave estrangeira do fornecedor	INT		NN/PK



TÍTULO DO BANCO DE DADOS	\	VERSÃO
Oficina VrumVrum		1.0

Tabela	PEÇAS			
Descrição	Armazenar dados das peças fornecidas			
Observações	A tabela possuiu chave primaria e estrangeira			
CAMPOS				
Nome	Descrição	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições(PK, FK, NN, ID, UQ)
Cod_pecas	É o código primário do numero do cliente	INT		PK/NN
Modelo	O modelo das peças	VARCHAR	45	NN
Marca	A marca das peças	VARCHAR	45	NN
	O ano de fabricação das			
Ano_fabricacao	peças	INT		NN
Medida	Medida das peças	INT		NN
FORNECEDOR_cod_fornecedor	Chave estrangeira do fornecedor	INT		NN
	Chave estrangeira do			
SERVICO_cod_servico	serviço	INT		NN
SERVICO_FUNCIONARIO_COD_funcionario	Chave estrangeira do funcionário	INT		NN
SERVICO_FONCIONARIO_COD_IUIICIONARIO	Chave estrangeira do	IIVI		ININ
SERVICO_CLIENTE_cod_cliente	cliente	INT		NN
	Chave estrangeira do			
SERVICO_VEICULO_cod_veiculo	veículo	INT		NN