
## <u>Installation serveur de téléphonie :</u>

La première partie consiste en l'installation du serveur de VOIP avec le protocole SIP.


- 1.Sur le Windows serveur 2008 (SRV2008 / 192.168.42.1)
- a. Lancer l'installation de l'exécutable 3CX, qui permettra de créer le serveur IPBX.
- B .Entrer les informations demandés comme l'adresse IP et l'adresse mail pour les notifications de messagerie.
- 2.Retournez dans la console de gestion des utilisateurs et ordinateurs Active Directory (dsa.msc).
- 3. Pour chaque utilisateur de l'Active Directory, il va falloir renseigner le numéro de téléphone interne qui va être attribué à la personne suivant le plan réalisé cidessous.
- a. Onglet «Général» / champs «Téléphone» et onglet «Téléphone» champs «Téléphone IP». C'est ce dernier qui sera récupérer plus tard par le logiciel lors de son scan des utilisateurs.




## Nous passons ensuite à la configuration de l'IPBX :

 On se connecte depuis le serveur ou depuis un client sur l'interface web d'administration sur le port 5000






- 2.Dans la console de gestion 3CX, allez dans le menu «Extension».
- 3. Cliquez sur le bouton «Télécharger les utilisateurs actifs».



4.Une fois les champs renseignés avec les paramètres du contrôleur, le logiciel va récupérer la liste desutilisateurs du domaine.

Une fois la liste obtenue, il faut changer les mots de passe attribué aux utilisateurs aléatoirement comme ci-dessous.



Vous devez mettre le mot de passe du compte de l'AD de la personne en question.


## <u>Installation et configuration de l'application 3CX afin de pouvoir appeler depuis les ordinateurs :</u>

Rendez-vous sur <a href="https://www.3cx.com/phone-system/download-links/">https://www.3cx.com/phone-system/download-links/</a> afin de télécharger l'application que vous devrez installer sur votre serveur et sur les postes clients.


- Lancez l'application :




Double cliquez sur admin pour configurer votre poste.



Cliquez sur new, renseigner le nom d'un des comptes de votre domaine.



Mettez les extensions attribuer à votre compte ainsi que le mot de passe. Puis indiquez l'IP de votre serveur de téléphonie.



Dans notre cas on prend le compte admin qui a

l'extension 100.

Cliquez sur ok.

Vous pouvez désormais appeler les postes de votre domaine depuis votre application.