

WELCOME TO OPEN RECRUITMENT

Sebagai seorang Network Engineer, anda ditugaskan untuk mengelola jaringan yang ada. Anda diberi tugas untuk melakukan konfigurasi perangkat sesuai dengan aturan yang diterapkan.

Berikut tabel IP Address untuk setiap device:

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Gateway	VLAN
PC 0	NIC	DHCP	DHCP	DHCP	10
PC 1	NIC	DHCP	DHCP	DHCP	10
PC 2	NIC	DHCP	DHCP	DHCP	20
PC 3	NIC	DHCP	DHCP	DHCP	20
LAPTOP 0	NIC	DHCP	DHCP	DHCP	40
LAPTOP 1	NIC	DHCP	DHCP	DHCP	40
LAPTOP 2	NIC	DHCP	DHCP	DHCP	30
LAPTOP 3	NIC	DHCP	DHCP	DHCP	30

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Enkapsulasi
RTR-SAMANG	Gig0/1	10.10.10.1	/30	-
	Gig0/0.10	192.168.10.1	/24	10
	Gig0/0.20	192.168.20.1	/26	20
RTR-ADD	Gig0/0	10.10.10.2	/30	-
	Gig0/1	10.10.10.5	/30	-
RTR-LUMINTU	Gig0/0	10.10.10.6	/30	-
	Gig0/1	10.10.10.9	/30	-
RTR-WARGOT	Gig0/0	10.10.10.10	/30	-
	Gig0/1.30	192.168.30.1	/24	30
	Gig0/1.40	192.168.40.1	/26	40

tabel konfigurasi access :

Device	Port	Mode	VLAN
SW-NASGOR	Fa0/1	Trunk	-
	Fa0/2	Access	10
	Fa0/3	Access	10
	Fa0/4	Access	20
	Fa0/5	Access	20
SW-CAPCAY	Fa0/1	Trunk	-
	Fa0/2	Access	30
	Fa0/3	Access	30
	Fa0/4	Access	40
	Fa0/5	Access	40

tabel konfigurasi vlan :

Vlan	Name
10	TEMPE
20	TAHU
30	SAMBEL
40	KECAP

\

STEP 1 : Konfigurasi Router sesuai ketentuan di bawah ini

RTR- SAMANG

Hostname : RTR-SAMANG

Password previledge EXEC mode (terenripsi) : Or4k4riKSuwir

Banner MOTD : NAMA LENGKAP-NIM-KELAS

Password console 0 dan login : m4rt4b4kt3Lor

Konfigurasi interface Gig0/0 & Gig0/1 sesuai dengan table IP Address di atas

Konfigurasi DHCP

Berikan nama pada IP DHCP Pool: poolSAMANG

Atur IP Network : 192.168.10.0/24

Atur IP Default router : 192.168.10.1

Berikan nama pada IP DHCP Pool: poolNASGOR

Atur IP Network : 192.168.20.0/26

Atur IP Default router : 192.168.20.1

Konfigurasi Static Routing

Konfigurasi static routing pada RTR-SAMANG dengan menggunakan next-hop ke seluruh network yang ada

Konfigurasi default route pada RTR-SAMANG dengan menggunakan next-hop ke RTR-ADD

Simpan hasil konfigurasi

RTR- ADD

Hostname : RTR-ADD

Password privileged EXEC mode (terenkripsi) : t3LorkoRn3t

Banner MOTD : NAMA LENGKAP-NIM-KELAS

Password console 0 dan login : n4s1M4ut

Konfigurasi interface Gig0/0 & Gig0/1 sesuai dengan table IP Address di atas

Konfigurasi Static Routing

Konfigurasi static routing pada RTR-ADD dengan menggunakan next-hop ke seluruh network yang ada

Simpan hasil konfigurasi

RTR- LUMINTU

Hostname : RTR- LUMINTU

Password privileged EXEC mode (terenkripsi) : n4s191L4

Banner MOTD : NAMA LENGKAP-NIM-KELAS

Password console 0 dan login : 4y4mgoreng

Konfigurasi interface Gig0/0 & Gig0/1 sesuai dengan table IP Address di atas

Konfigurasi Static Routing

Konfigurasi static routing pada RTR-LUMINTU dengan menggunakan next-hop ke seluruh network yang ada

Simpan hasil konfigurasi

RTR-WARGOT

Hostname : RTR-WARGOT

Password privileged EXEC mode (terenkripsi) : t3Lorkorn3t

Banner MOTD : NAMA LENGKAP-NIM-KELAS

Password console 0 dan login : mi3gor3ng

Konfigurasi interface Gig0/0 & Gig0/1 sesuai dengan table IP Address di atas

Konfigurasi DHCP

Berikan nama pada IP DHCP Pool: poolWARGOT

Atur IP Network : 192.168.30.0/24

Atur IP Default router : 192.168.30.1

Berikan nama pada IP DHCP Pool: poolCAPCAY

Atur IP Network : 192.168.40.0/26

Atur IP Default router : 192.168.40.1

Konfigurasi Static Routing

Konfigurasi static routing pada RTR-WARGOT dengan menggunakan next-hop ke seluruh network yang ada

Konfigurasi default route pada RTR-WARGOT dengan menggunakan next-hop ke RTR-LUMINTU

Simpan hasil konfigurasi

STEP 2 : Lakukan konfigurasi pada Switch sesuai ketentuan di bawah ini

SW-NASGOR

Hostname : SW-NASGOR

Banner MOTD : NAMA LENGKAP-NIM-KELAS

Password privileged EXEC mode (tidak terenkripsi) : S1Sj4R

Password Console 0 dan login : SisFo

Password VTY : J4rk0m

Konfigurasi VLAN's : VLAN 10 & VLAN 20 sesuai table diatas

Konfigurasi interface Fa0/1 sampai Fa0/5 sesuai dengan table di atas

Simpan hasil konfigurasi

SW-CAPCAY

Hostname : SW-CAPCAY

Banner MOTD : NAMA LENGKAP-NIM-KELAS

Password privileged EXEC mode (tidak terenkripsi) : K3rJ4

Password Console 0 dan login : AspR4k

Password VTY : 4SikKoK

Konfigurasi VLAN's : VLAN 30 & VLAN 40 sesuai table diatas

Konfigurasi interface Fa0/1 sampai Fa0/5 sesuai dengan table di atas

Simpan hasil konfigurasi

PASTIKAN SEMUA PC BERHASIL TERKONEKSI, SERTA PASTIKAN BESAR KECILNYA HURUF PADA HOSTNAME DAN PASSWORD SESUAI DENGAN YANG ADA DI PERINTAH

Selamat Mengerjakan & Good Luck!!