# Documentation administrateur GLPI

## Créer des utilisateurs :

Pour créer un utilisateur il faut appuyer là où se trouve le carré rouge




Puis sur « Utilisateurs »




Et « Ajouter utilisateur »



Puis il faut remplir les infos nécessaire comme : l'identifiant et le mot de passe et le reste est faccultative



Créer des groupes :

Pour créer un groupe il faut appuyer là où se trouve le carré rouge






Ajouter un nom puis appuyer sur ajouter vous pouvez aussi ajouter un commentaire.




<u>Ajouter des utilisateurs dans des groupes :</u>

Pour ajouter l'utilisateur aux groupes il faut encore aller sur groupe, ensuite il faut choisir un des groupes créer et aller sur utilisateurs



Ajouter l'utilisateur que vous voulez et appuyer sur ajouter




## Gérer les droits et les permissions :

Pour gérer les permissions il faut se rendre sur la page de l'utilisateur puis dans préférence




## Intégration de Fusion Inventory pour la gestion d'inventaire automatique :

Pour intégré il faut télécharger les fichiers nécessaire sur internet ensuite il faut le décompresser et le mettre dans un dossier partagé avec la Debian 11 et monter le dossier dans mnt avec la commande mount

```
sisr@serveur-sans-nom:~$ sudo mount -t vboxsf mcelikyurek1 /mnt
sisr@serveur-sans-nom:~$ cd /mnt
sisr@serveur-sans-nom:/mnt$ ls
fusioninventory  org
sisr@serveur-sans-nom:/mnt$ sudo mv /mnt/fusioninventory /var/www/html/glpi/plugins
sisr@serveur-sans-nom:/mnt$ _
```

Et on la déplace dans les fichiers de GLPI

Actions

| NOM | DOSSIER | VERSION | LICENCE | STATUT | AUTEURS |
|---|---|---|---|---|---|
| FusionInventory | fusioninventory | 10.0.6+1.1 | AGPLv3+ | Non installé | David DURIEUX & FusionInventory team |

20 lignes / page

De 1 à 1 sur 1 lignes