
시작하기

설치 후 먼저 확인할 3가지

Pocket Lock이 하는 일

휴대폰을 주머니에 넣었을 때 센서로 주머니 상태를 감지하고 화면을 자동으로 잠급니다.



처음 사용하는 순서

1. 잠금 권한 설정

Android 9 이상: 접근성 서비스 사용
Android 8.1 이하: 기기 관리자 권한 사용

2. 주머니 감지 방식 선택

[내 휴대폰에 맞게 자동 설정]을 눌러 근접 센서 방식 또는 복합 센서 방식을 선택합니다.

3. 주머니 잠금 켜기

주머니 잠금을 켜고 보통 또는 민감을 선택합니다. 이후 실제 주머니에 넣어 작동을 확인합니다.

※ 아래 화면은 실제 테스트 기기 예시입니다.

Android 9 이상 · 접근성 잠금

Android 9.0(API 28) 이상

1. [접근성 설정 열기] 누르기

앱 메인 화면의 큰 버튼을 누르면 Android 접근성 설정 화면으로 이동합니다.

2. 목록에서 Pocket Lock 선택

예시 화면에서는 [다운로드한 앱] 아래에 표시됩니다. 삼성 등 다른 기기는 [설치된 앱], [설치된 서비스]로 표시될 수 있습니다.


3. Pocket Lock 사용 활성화

Pocket Lock 상세 화면에서 [Pocket Lock 사용] 스위치를 켜고, Android의 안내를 확인한 뒤 허용합니다.


4. 앱으로 돌아와 확인

다시 앱으로 돌아와 접근성 서비스 사용 상태를 확인하고 주머니 잠금을 켭니다.

중요: 앱은 접근성 설정 화면으로 안내하지만, 사용자가 직접 Pocket Lock을 선택하고 권한을 허용해야 합니다.



접근성 목록



서비스 상세 설정

주머니 감지 방식 설정

센서 방식에 따라 화면의 상태 문구가 달라집니다

근접 센서 방식

근접 센서가 정상 작동하는 기기에서 사용하는 방식입니다. 화면에 「근접 센서 방식」이 표시됩니다.

복합 센서 방식

근접 센서만으로 판단하기 어려운 기기에서 조도·가속도·자세 정보를 함께 활용하는 방식입니다. 화면에 「복합 센서 방식」이 표시됩니다.

사용자가 할 일

① [내 휴대폰에 맞게 자동 설정] 선택

② [주머니 잠금 켜기] 활성화


③ 필요에 따라 [보통] 또는 [민감] 선택

④ 주머니에 넣어 실제 잠금 테스트

잠금이 잘 되지 않으면 [기기 진단]에서 센서를 확인합니다.



근접 센서



복합 센서

Android 8.1 이하 · 기기 관리자

Android 8.1(API 27) 이하

1. [기기 관리자 권한 허용] 선택

Android 8.1 이하에서는 접근성 잠금 대신 기존 기기 관리자 방식으로 잠금을 실행합니다.

2. 기기 관리자 권한 활성화

기기 관리자 권한 승인 화면에서 Pocket Lock을 선택하여 활성화합니다.


3. 주머니 감지 설정

[내 휴대폰에 맞게 자동 설정]을 누르고 주머니 잠금을 켭니다.

4. 잠금 해제 방식 유의

기기 관리자 잠금 방식으로 잠근 뒤에는 기기에 따라 지문·얼굴 인식이 제한되고 PIN·패턴·비밀번호가 필요할 수 있습니다.

※ Android 9 이상에서도 이전 버전의 기기 관리자 권한이 남아 있다면 앱 삭제 시 해제해야 할 수 있습니다.



앱 삭제 및 권한 해제

권한 상태에 따라 절차가 달라집니다

Android 9 이상

일반적으로 접근성 서비스를 먼저 해제하지 않아도 앱을 삭제할 수 있습니다. [앱 삭제 준비]에서 삭제 방법을 확인하고, 필요한 경우 휴대폰 설정의 앱 정보 화면에서 삭제합니다.

접근성 서비스를 먼저 끄려면: 설정 → 접근성 → Pocket Lock → 사용 안 함 (메뉴 이름은 기종별로 다름)

기기 관리자 권한이 남아 있는 경우

Android 8.1 이하 사용자 또는 이전 앱 버전에서 업데이트한 사용자는 기기 관리자 권한이 활성화되어 있을 수 있습니다. 이때는 [앱 삭제 준비]를 이용하여 해당 권한을 해제한 뒤 앱을 삭제합니다.

Google Play 접근성 사용 안내

Pocket Lock은 주머니 감지 조건이 충족되면 Android 화면 잠금 기능을 실행하기 위해 접근성 서비스를 사용합니다. 접근성 사용 전 앱의 고지 내용을 확인하고, 동의한 경우 Android 설정에서 직접 서비스를 활성화합니다.

첨부된 실제 접근성 설정 화면에는 화면 내용이나 입력 정보를 읽거나 수집하지 않는다고 안내되어 있습니다. 데이터 처리에 관한 최종 안내는 배포 앱의 실제 구현과 개인정보처리방침이 일치해야 합니다.

도움이 필요할 때: 메인 화면의 [기기 진단]에서 센서를 확인하고, [사용 방법]에서 OS 버전에 맞는 설정 절차를 다시 확인하세요.