

REGISTRE DES PREUVES & CAPTURES TERRAIN ANDROID

Kit Opérationnel pour la Validation en Volière

Bird Academy Enterprise — Volière Manager v1.3.6

Note

Chaque capture d'écran, relevé de chronométrage ou enregistrement vidéo doit être rattaché au triplet fondamental : $\mathbf{\$ \$ \backslash mathbf{SESSION} \backslash + \backslash \text{TERMINAL} \backslash + \backslash \text{CONTR\^O\^L E} \backslash}$

1. RÈGLE DE NOMMAGE DES FICHIERS DE PREUVE

Pour que les développeurs et l'équipe QA puissent identifier immédiatement vos captures, utilisez **exclusivement** la règle de nommage suivante :

$$\mathbf{\$ \$ \backslash \text{SESSION} \backslash \text{DEVICE} \backslash \text{ID_TEST} \backslash \text{DESCRIPTION} . \text{extension} \} \$ \$}$$

Exemples concrets :

- Mesure du premier démarrage :

SESSION-01_DEVICE-01_AND-004_BOOT.mp4 *(ou .jpg)*

- Vérification de la saisie au clavier :

SESSION-01_DEVICE-01_AND-008_KEYBOARD.jpg

- Preuve de création d'une fiche oiseau :

SESSION-01_DEVICE-01_AND-014_OISEAU.jpg

- Preuve de persistance après fermeture forcée :

SESSION-02_DEVICE-02_AND-021_PERSISTENCE.jpg

- Preuve de démarrage en mode avion hors-ligne :

SESSION-02_DEVICE-02_AND-026_AVION.jpg

- Preuve de bascule en langue arabe (RTL) :

SESSION-01_DEV-01_AND-030_ARABE_RTL.jpg

- Preuve d'activation de licence :

SESSION-02 DEV-02 AND-032 LICENCE.jpg

- Preuve en cas d'anomalie :

SESSION-02_DEV-02_AND-008_INCIDENT_01.jpg

2. TABLEAU DE SUIVI DES PREUVES DE LA SESSION

Remplissez cette feuille pour recenser les fichiers de capture collectés lors de la session :

- **Session ID :** ☐ SESSION-01 ☐ SESSION-02 ☐ SESSION-03 ☐ SESSION-04
- **Device ID :** ☐ DEV-01 (Samsung) ☐ DEV-02 (Xiaomi)
- **Participant ID :** ☐ PILOT-01 ☐ PILOT-02 ☐ PILOT-03

N°	Contrôle	Nom Exact du Fichier	Type (Photo / Vidéo / JSON)	Objet de la Preuve	Vérifié par QA
1	Info Tél	SESSION-__-DEV-__-ABOUT_PHONE.jpg	Photo Paramètres	Modèle & Android exacts	☐

N°	Contrôle	Nom Exact du Fichier	Type (Photo / Vidéo / JSON)	Objet de la Preuve	Vérifié par QA
2	AND-003	SESSION-__-DEV-__-AND-003_ICONE.jpg	Capture d'écran	Icône installée sur accueil	☐
3	AND-004	SESSION-__-DEV-__-AND-004_BOOT.mp4	Vidéo / Chrono	Durée mesurée < 3,0s	☐
4	AND-006	SESSION-__-DEV-__-AND-006_FREE.jpg	Capture d'écran	Dashboard en mode FREE	☐
5	AND-008	SESSION-__-DEV-__-AND-008_KEYBOARD.jpg	Capture d'écran	Clavier sans masquage bouton	☐
6	AND-014	SESSION-__-DEV-__-AND-014_OISEAU.jpg	Capture d'écran	Fiche oiseau créée avec bague	☐
7	AND-021	SESSION-__-DEV-__-AND-021_PERSISTENCE.jpg	Capture d'écran	Données intactes post-kill	☐
8	AND-024	SESSION-__-DEV-__-AND-024_BACKUP.json	Fichier exporté	Fichier de sauvegarde local	☐
9	AND-026	SESSION-__-DEV-__-AND-026_AVION.jpg	Capture d'écran	Mode Avion actif + Dashboard	☐
10	AND-030	SESSION-__-DEV-__-AND-030_RTL.jpg	Capture d'écran	Interface en Arabe inversée	☐
11	AND-032	SESSION-__-DEV-__-AND-032_LICENCE.jpg	Capture d'écran	Statut licence après import	☐
12	Bug	SESSION-__-DEV-__-INCIDENT_01.jpg	Capture d'écran	Preuve anomalie constatée	☐

3. TRANSMISSION DES FICHIERS

À l'issue de la journée de test :

1. Connectez le smartphone à l'ordinateur via câble USB ou transférez les fichiers via clé USB.
2. Créez un dossier portant le nom de la session (ex. `evidence/session_01_pilot01_dev01/`).
3. Glissez-y l'ensemble des fichiers listés ci-dessus.
4. Transmettez le dossier au Senior QA Architect pour archivage officiel.