Приложение: My World

Описание дефекта: После установки приложение не создает ярлык на

рабочем столе.

Устройство: HTC One S

Версия ОС: Android 4.1.1

Условия: Установленное приложение на устройство

Шаги воспроизведения: Установить приложение на устройство и проверить

наличие ярлыка на рабочем столе.

Ожидаемый результат: Автоматическое появление ярлыка на рабочем столе



Приложение: My World

Описание дефекта: В разделе игры нету поиска.

Устройство: HTC One S

Версия ОС: Android 4.1.1

Условия: Должны быть залогинены в приложении


Шаги воспроизведения:

1) Открыть раздел Games

2)Посмотреть на верхний синий бар

Ожидаемый результат: Окно поиска в верхнем баре.

Скриншоты:







можешь прикоснуться и ты! 359 109 people

телефоне! 227 191 people



Приложение: My World

Описание дефекта: Игра добавляется в раздел Мои игры без очевидного

разрешения пользователя

Устройство: HTC One S

Версия ОС: Android 4.1.1

Условия: Должны быть залогинены в приложении


Шаги воспроизведения:

1) Открыть раздел Games

2) Выбрать произвольную игру и начать ее

3) Выйти из игры и обновить страницу приложения

Ожидаемый результат: Запрос на добавление в раздел Мои игры



Приложение: My World

Описание дефекта: После авторизации не срабатывает автоподписывание на

группы

Устройство: HTC One S

Версия ОС: Android 4.1.1

Условия: Должны быть разлогинены в приложении


Шаги воспроизведения:

1) Открыть раздел Groups ,выбрать любую группу, и подписаться.

2) Залогиниться.

3) После успешного логина, приложение перекинет на новостную ленту и не подпишет.

Ожидаемый результат: Возврат на страницу группы с автоматическим прописыванием на нее.



Приложение: My World

Описание дефекта: Блокировка ориентации устройства не блокирует поворот

воспроизводящегося видео

Устройство: HTC One S

Версия ОС: Android 4.1.1

Условия: Заблокирован автоповорот


Шаги воспроизведения:


1) Открыть раздел Video ,выбрать любое видео.

2) Начать воспроизведение видео

3) Повернуть устройство

Ожидаемый результат: Сохранение ориентации видео без изменений





Приложение: My World

Описание дефекта: Фотосейф после отключения блокировки с паролем

продолжает требовать пароль.

Устройство: HTC One S

Версия ОС: Android 4.1.1

Условия: Установлен пароль на фотосейф.


Шаги воспроизведения:

1) Открыть настройки фотосейфа

2) Выключить фотосейф

3) Зайти в галерею фотосейфа

Ожидаемый результат: Вход без пароля в фотосейф



Приложение: My World

Описание дефекта: При открытии раздела музыка друзей, автоматически

открывается верхний поиск, без нажатия на лупу.

Устройство: HTC One S

Версия ОС: Android 4.1.1

Условия: Разблокированный поворот экрана


Шаги воспроизведения:

1) Открыть раздел музыки.

2) Перейти на вкладку музыки друзей.

Ожидаемый результат: Поиск в верхнем баре должен быть таким же как и на

остальных страницах



Приложение: My World

Описание дефекта: При смене ориентации экрана, происходит перезагрузка

страницы приложения.

Устройство: HTC One S

Версия ОС: Android 4.1.1


Условия: Разблокированный поворот экрана

Шаги воспроизведения:

1) Открыть раздел музыки или любой другой

2) Повернуть устройство

Ожидаемый результат: Отсутствие перезагрузки страницы



Приложение: My World

Описание дефекта: После добавления видео в разделе Моё видео, не

грузятся превью этих видео.

Устройство: HTC One S

Версия ОС: Android 4.1.1

Условия: Должны быть залогинены в приложении

Шаги воспроизведения:

1) Открыть раздел видео.

2) Добавить любое видео

3) Перейти в раздел Мое видео.

Ожидаемый результат: Наличие превью у видео

