



**AYRADE, Votre Architecte Web.**

SARL AYRADE

N° 1254 – 7<sup>ème</sup> étage – Centre Commercial Mohammadia  
Mall (Lido)

Mohammadia - Alger Algérie

Capital Social 25 000 000 DA

R.C N° 1002433 B 09 16/00


NIF 000916100243389

## **Guide Configuration Microsoft Outlook 10/13**

Ce guide vous permettra de paramétrer vos comptes e-mails avec Outlook 2010. Vous n'avez qu'à suivre les étapes pas à pas.

Si vous n'avez pas de compte de messagerie déjà installé


Au démarrage de Microsoft Outlook 2010, cliquez sur **Suivant**, sinon passez directement à l'étape 3.



1.


Sélectionnez **Oui**, puis cliquez sur **Suivant**

2.




3. Ou pour ajouter un nouveau compte. Allez dans Fichier, et cliquez sur Ajouter


3. Ou pour ajouter un nouveau compte. Allez dans **Fichier**, et cliquez sur **Ajouter un compte**



4. Sélectionnez **Configurer manuellement les paramètres du serveur ou les types de serveurs supplémentaires** et cliquez sur **suivant**.



5.Sélectionnez **Messagerie Internet** et cliquez sur Suivant.



6.Entrez le nom (qui s’affichera quand vous enverrez u mail) et votre adresse de messagerie dans **Information sur l'utilisateur**.

**Dans Information sur le serveur :**

Sélectionnez **IMAP**.

Serveur de courrier entrant : **mail.votrenomdedomaine.**

Serveur de courrier sortant (SMTP) : **mail.votrenomdedomaine.**

Nom d'utilisateur : **[votre adresse e-mail]**

Mot de passe : **[votre mot de passe]**

Cliquez sur **Paramètres supplémentaires ...**



# AYRADE

**AYRADE, Votre Architecte Web.**

SARL AYRADE

N° 1254 – 7<sup>ème</sup> étage – Centre Commercial Mohammadia

Mall (Lido)

Mohammadia - Alger Algérie

Capital Social 25 000 000 DA

R.C N° 1002433 B 09 16/00

NIF 000916100243389

Allez à l'onglet **Serveur sortant**. Cochez **Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification** et sélectionnez **Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de courrier entrant**.

Allez à l'onglet **Option avancées**.

**Numéro des ports du serveur :**


serveur entrant (IMAP) : 993

Utiliser le type de connexion chiffrée suivant : **SSL**

Serveur sortant (SMTP) : 465

Utiliser le type de connexion chiffrée suivant : **SSL**

Cliquez sur **OK**.



Cliquez sur **Tester les paramètres du compte ...** pour tester vos paramètres. S'il n'y a pas d'erreur. Cliquez sur **Suivant** pour terminer la configuration.

