
Bilgisayar İşletmenliği

8. Hafta: İnternet, program kurma, yazıcı, işletim sistemi

Alıştırmalar

Alıştırma bilgisayarında uygulamalı ders

BU HAFTA


Dört ders, seksen beş dakika

İnternette gezinme ve indirme	25 dk	Arama, sekmeler, reklam tuzakları, dosya indirme
Program kurma ve kaldırma	20 dk	İzin penceresi, lisans, ek yazılım tuzağı
Yazıcı ve sürücüler	20 dk	Yazıcı ekleme, test sayfası, Aygıt Yöneticisi
İşletim sistemi kurulumu	20 dk	Gösterim: Windows'un sıfırdan kurulumu

Adres mi, arama mı?

- İnternete girmek için kullanılan programa **tarayıcı** denir.
- Adresi **biliyorsanız** adres çubuğuna yazın (www...).
- Bilmiyorsanız aradığınızı **kelimelerle** yazın: **börek tarifi**.
- ← bir önceki sayfa, + yeni sekme, sekmedeki ✕ kapatır.


Sonuçların en üstünde **Reklam** yazanlar reklamdır.



Arama sonuçları: “börek tarifi”.


İndirme ve reklam tuzakları

- Büyük, renkli, yanıp sönen “İNDİR” düğmeleri çoğunlukla reklamdır.
- Gerçek bağlantı, **programın adının** yazdığı sade bağlantıdır: “Resim Gösterici’yi indir (12 MB)”.
- En güvenlisi programı **resmî sitesinden** indirmektir.
- İndirdiğiniz her şey **indirilenler** klasörüne gider.




Soluk yeşil ve kırmızı düğmeler reklamdır.

Kurulum adım adım



izin penceresi: programı siz indirdiyseniz Evet; tanımiyorsanız Hayır.



Ek bileşenler tuzağı: iki kutucuğun da işaretini kaldırın.


Kurulum sırası ve kaldırma

- 1 ...**Kurulum.exe** dosyasına çift tıklayın, izin sorusuna **Evet** deyin.
- 2 Hoş geldiniz → **İleri**. Lisansı **kabul ediyorum** seçmeden İleri çalışmaz.
- 3 Kurulum yeri → İleri. “Önerilen” ek yazılımların **işaretini kaldırın**. Sonra **Kur, Son**.
- 4 Kaldırmak için: Başlat → Ayarlar → **Uygulamalar** → programın yanındaki **Kaldır**.

Yalnızca güvendiğiniz yerden indirdiğiniz programları kurun.

Yazıcı eklemek


- **Sürücü** (driver): parçanın bilgisayarla “konuşmasını” sağlayan küçük program. Bir **tercüman** gibi.
- Ayarlar → **Bluetooth ve cihazlar** → **Cihaz ekle**: yazıcı bulunur, sürücüsü kendiliğinden yüklenir.
- Test sayfası yazdırın. Not Defteri’nden yazdırmak için **Ctrl** + **P**.



Renkli Yazıcı R-200 bulundu.

Aygıt Yöneticisi


- Bir parça çalışmıyorsa: **Başlat’a sağ tıklayın** → Aygıt Yöneticisi.
- Sarı ünlemlili aygıt, sürücüsünün **eksik** olduğunu gösterir.
- Sağ tık → **Sürücüyü güncelleştir** → Sürücülerini otomatik olarak ara.
- Başka yerler: Windows Update; üreticinin resmî sitesi. “Sürücü güncelleyici” programlarından uzak durun.



“Bilinmeyen aygıt”: sürücü eksik.

Windows'u sıfırdan kurmak

- Kurulum diskteki fotoğrafları ve belgeleri **silebilir**.
Önce mutlaka **yedek** alınır.
- Gerekenler: Windows kurulum USB'si; açılışta USB'den başlatmak (F12, F11 ya da Esc).
- Gerçekte kopyalama 15–30 dakika sürer; bilgisayar birkaç kez yeniden başlar. **Kapatmayın!**
- PIN: doğum yılınız ya da 1234 olmasın.



Disk seçimi: biçimlendirme her şeyi siler.

Kurulum ekranları

Dil ve klavye	Türkçe, Türkçe Q → İleri
Şimdi yükle	“Bilgisayarınızı onarın” bozuk Windows’u onarmak içindir
Ürün anahtarı	Daha önce etkinleştirilmişse Ürün anahtarım yok
Yükleme türü	Özel: Yalnızca Windows’u yükle (temiz kurulum)
Disk	Biçimlendirme her şeyi siler: uyarıyı okuyun
İlk ayarlar	Bölge, klavye, internet (EvAğı), ad, PIN, gizlilik

ÖZET

Bu hafta öğrendiklerimiz

Adres çubuğu	Adres biliniyorsa yazın; bilinmiyorsa kelimelerle arayın
“İNDİR” düğmeleri	Çoğunlukla reklam; programın adının yazdığı sade bağlantıyı kullanın
İzin penceresi	Siz indirdiyseniz Evet; tanımıyorsanız Hayır
Önerilen ek yazılımlar	İşaretlerini kaldırın
Sürücü	Parçanın bilgisayarla anlaşmasını sağlar; Aygıt Yöneticisi’nde sarı ünlem = eksik
İşletim sistemi kurulumu	Önce yedek!