Master

Taskpro uygulamasının şartnameye uygunluğunu doğrular

Test Cases

TaskPro-Test Cases 42

C1: Geçerli verilerle register

Туре	Priority	Estimate	References
Functional	Critical	None	None
Automation Type			
None			
Test Case Labels			

Preconditions

Url adresi erişilebilir olmalıdır.

Geçerli email ve şifre bilgisi sağlanmalıdır.

Steps

Steps		
1	Kullanıcı https://task-pro-qa.f.goit.study adresine gider.	Web sayfası görüntülenmelidir.
2	Kullanıcı "Registration" butonuna tıklar.	Register sayfası açılmalıdır.
3	Kullanıcı "Enter your name" alanına geçerli bir veri girer.	"enter your name" alanına veri girilebilmelidir
4	Kullanıcı "Enter your email" alanına geçerli bir veri girer.	"enter your email" alanına veri girilebilmelidir
5	Kullanıcı "create a password" alanına geçerli bir değer girer.	"create a password" alanına veri girilebilmelidir
6	Kullanıcı "register now" butonuna tıklar.	Kullanıcı başarıyla sisteme giriş yapabilmeli ve ana sayfaya açılmalıdır

C2: Geçerli verilerle login olma

Туре	Priority	Estimate	References
Other	Critical	None	None
Automation Type			

None

Test Case Labels

Preconditions

Url ulaşılabilir olmalıdır.

Kayıtlı kullanıcı bilgisi olmalıdır.

Steps

1	Kullanıcı https://task-pro-qa.f.goit.study adresine gider.	Web sayfası görüntülenmelidir.
2	Kullanıcı "log in" butonuna tıklar.	Log in sayfası açılır.
3	Kullanıcı "enter your email" kısmına geçerli email girer. (test@manual.com)	Input girilebilmelidir.
4	Kullanıcı "enter your password" alanına geçerli veriyi girer. (pwd1234567)	Veri girilebilmelidir.
5	Kullanıcı "Log in now" butonuna tıklar.	Kullanıcı başarıyla sisteme giriş yapabilmeli ve ana sayfaya açılmalıdır

C3: Mevcut google hesabı ile oturum açma

Туре	Priority	Estimate	References
Other	Medium	None	None
Automation Type			
None			
Test Case Labels			

Preconditions

Url ulaşılabilir olmalıdır.

Mevcut bir google hesabı bulunmalıdır.

1	Kullanıcı https://task-pro-qa.f.goit.study adresine gider.	Web sayfası görüntülenmelidir.
2	Kullanıcı "Sign in with google" butonuna tıklar.	Kullanıcıya ait google hesabı görüntülenir.

3	Kullanıcı google hesabını seçer.	Kullanıcı başarıyla sisteme giriş yapabilmeli ve ana sayfaya açılmalıdır

C4: Sisteme kayıtlı mail ile register denemesi

Туре	Priority	Estimate	References
Other	Critical	None	None
Automation Type			
None			
Test Case Labels			

Preconditions

Url ulaşılabilir olmalıdır.

Sisteme kayıtlı bir mail adresi bulunmalıdır.

Steps

Steps		
1	Kullanıcı https://task-pro-qa.f.goit.study adresine gider.	Web sayfası görüntülenmelidir.
2	Kullanıcı "Registration" butonuna tıklar.	Register sayfası açılmalıdır.
3	Kullanıcı "Enter your name" alanına geçerli bir veri girer.	"enter your name" alanına veri girilebilmelidir
4	Kullanıcı "Enter your email" alanına sisteme kayıtlı bir mail girer.	"enter your email" alanına veri girilebilmelidir
5	Kullanıcı "create a password" alanına geçerli bir değer girer.	"create a password" alanına veri girilebilmelidir
6	Kullanıcı "register now" butonuna tıklar.	"Email in use" uyarısı alınır.

C5: İsim verisi yazmadan kayıt olma

Туре	Priority	Estimate	References
Other	Low	None	None
Automation Type			
None			
Test Case Labels			

St	е	p	s

1	Kullanıcı https://task-pro-qa.f.goit.study adresine gider.	Web sayfası görüntülenmelidir.
2	Kullanıcı "Registration" butonuna tıklar.	Register sayfası açılmalıdır.
3	Kullanıcı "Enter your name" alanını boş bırakır	"enter your name" alanı görüntülenebilir olmalıdır.
4	Kullanıcı "Enter your email" alanına geçerli bir veri girer.	"enter your email" alanına veri girilebilmelidir
5	Kullanıcı "create a password" alanına geçerli bir değer girer.	"create a password" alanına veri girilebilmelidir
6	Kullanıcı "register now" butonuna tıklar.	"Enter your name" alanının altında "Is required" uyarısı görüntülenir.

C6: email bilgisi girmeden kayıt olma denemesi

Туре	Priority	Estimate	References
Other	Critical	None	None
Automation Type			
None			
Test Case Labels			

Preconditions

Url adresi erişilebilir olmalıdır.

Steps		
1	Kullanıcı https://task-pro-qa.f.goit.study adresine gider.	Web sayfası görüntülenmelidir.
2	Kullanıcı "Registration" butonuna tıklar.	Register sayfası açılmalıdır.
3	Kullanıcı "Enter your name" alanına geçerli bir veri girer.	"enter your name" alanına veri girilebilmelidir

4	Kullanıcı "Enter your email" alanını boş bırakır.	Mail alanı visible olmalıdır.
5	Kullanıcı "create a password" alanına geçerli bir değer girer.	"create a password" alanına veri girilebilmelidir
6	Kullanıcı "register now" butonuna tıklar.	"Enter your email" alanının altında "Is required" uyarısı görüntülenir. Register sayfasında kalınır.

C7: password girmeden kayıt olma denemesi

Туре	Priority	Estimate	References
Other	Critical	None	None
Automation Type			
None			
Test Case Labels			

Preconditions

Url adresi erişilebilir olmalıdır.

Steps

•		
1	Kullanıcı https://task-pro-qa.f.goit.study adresine gider.	Web sayfası görüntülenmelidir.
2	Kullanıcı "Registration" butonuna tıklar.	Register sayfası açılmalıdır.
3	Kullanıcı "Enter your name" alanına geçerli bir veri girer.	"enter your name" alanı görüntülenebilir olmalıdır.
4	Kullanıcı "Enter your email" alanına geçerli bir veri girer.	"enter your email" alanına veri girilebilmelidir
5	Kullanıcı "create a password" alanı boş bırakılır.	Password alanı visible olmalıdır.
6	Kullanıcı "register now" butonuna tıklar.	"Enter your password" alanının altında "Is required" uyarısı görüntülenir. Sistem girişi başarısız olur.

C8: Log out butonunun testi

Туре	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None
Automation Type			
None			
Test Case Labels			

Preconditions

Url ulaşılabilir olmalıdır.

Log in olunmalıdır.

Steps

1	Kullanıcı geçerli verilerle https://task-pro- qa.f.goit.study adresine erişim sağlar.	Ana sayfa görüntülenebilmelidir.
2	Kullanıcı sidebarda bulunan log out butonuna (sol alt) tıklar.	Log out butonu visible olmalıdır.
3	Kullanıcı başarılı çıkışı doğrular.	Register-Log in sayfası görüntülenir.

C9: "theme" butonunun kontrolü

Туре	Priority	Estimate	References
Other	Low	None	None
Automation Type			
None			
Test Case Labels			

Preconditions

Url ulaşılabilir olmalıdır.

Mevcut bir hesaba giriş yapılmış olunmalıdır.

"theme" dark seçili olmalıdır.

1	Kullanıcı ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "theme" butonuna tıklar.	Dropdown menü açılır.
2	Kullanıcı dropdowndan Light seçeneğine tıklar.	Tema beyaz olur.
3	Kullanıcı dropdowndan Violet seçeneğine tıklar.	Tema violet olarak görünmelidir.



Kullanıcı dropdowndan dark seçeneğine tıklar.

Tema siyah olur

C10: Profile avatar/resim ekleme

Туре	Priority	Estimate	References
Other	Low	None	None
Automation Type			
None			
Test Case Labels			

Preconditions

url ulaşılabilir olmalıdır.

Mevcut bir hesap açık olmalıdır.

Profil için bir fotoğraf hazırda bulunmalıdır.

Steps

1	Kullanıcı sağ üst köşede bulunan avatar ikonuna tıklar.	Edit profile modalı görüntülenir.
2	Kullanıcı + butonuna tıklar	Kullanıcının dekstop dosyaları açılır.
3	Kullanıcı fotoğraf seçimi yaptıktan sonra aç düğmesine tıklar.	Modal kapanır. Seçilen profil fotoğrafının güncellendiği görüntülenir.

C11: Mevcut hesapta isim değiştirme

Туре	Priority	Estimate	References
Other	Low	None	None
Automation Type			
None			
Test Case Labels			

Preconditions

url ulaşılabilir olmalıdır.

Kayıtlı bir hesap açık olmalıdır.

Steps

1 Kullanıcı sağ üst köşedeki avatar ikonuna tıklar. Edit Modalı açılır.

2	Kullanıcı isminin bulunduğu alandan ismini siler ve başka bir değer girer.	İsim alanı görüntülenebilir ve değer girilebilir olmalıdır.
3	Kullanıcı send butonuna tıklar.	Modal kapanır. Avatarın solunda güncellenmiş isim görüntülenir.

C12: Mevcut hesapta email ve parola değiştirme

Туре	Priority	Estimate	References	
Other	Critical	None	None	
Automation Type				
None				
Test Case Labels				

Preconditions

url ulaşılabilir olmalıdır.

Mevcut bir hesap açık olmalıdır.

Steps

Steps		
1	Kullanıcı sağ üst köşedeki avatar ikonuna tıklar.	Edit modalı açılır. Kayıt bilgileri girili görüntülenir.
2	Kullanıcı varolan maili silerek yeni geçerli bir mail girer.	Kayıt formunda doldurulmuş olan mail adresi yeni girilen mail adresi ile güncellenebilir olmalıdır
3	Kullanıcı kayıtlı parolayı silerek yeni geçerli bir parola belirler.	Kayıt formunda doldurulmuş olan parola yeni girilen parola ile güncellenebilir olmalıdır
4	Kullanıcı send butonuna tıklar.	Modal kapanır.
5	edit profil modalı tekrar açılır	yeni girilen mail ve password bilgisi görüntülenir.bilgilerin güncellendiği doğrulanır.

C13: Yeni bir board oluşturma

Туре	Priority	Estimate	References	
Other	Critical	None	None	
Automation Type				
None				
Test Case Labels				

Preconditions

Url ulaşılabilir olmalıdır.

Mevcut bir hesapla ana sayfa açık olmalıdır.

Steps

1	Kullanıcı sidebardan "create a ne board" butonuna tıklar.	Board oluşturma modalı açılır.
2	Kullanıcı "title" alanına bir başlık girer.	Alana veri girilebilir olmalıdır.
3	Kullanıcı create butonuna tıklar.	Modal kapanır. Yan panelde oluşturulan board görüntülenir.

C14: Mevcut Board düzenleme

Туре	Priority	Estimate	References	
Other	Medium	None	None	
Automation Type				
None				
Test Case Labels				

Preconditions

Web adresinde mevcut bir hesap açık olmalıdır.

Mevcut bir board olmalıdır.

Steps

1	Sidebardan mevcut bulunan boardın üzerindeki düzenleme butonuna tıklanır.	Edit board modali görüntülenmelidir.
2	Kullanıcı seçili ikon harici farklı bir simge seçer.	Simgelerin hepsi seçilebilir olmalıdır.
3	Kullanıcı seçili arkaplan harici bir arkaplan seçer.	Arkaplanların hepsi seçilebilir olmalıdır.
4	Kullanıcı edit butonuna tıklar.	Board düzenleme modalı kapanır. Arka plan yeni seçilen resim olarak güncellenir. Board ikonu ve isminin değiştiği görüntülenir. Başarılı güncellleme doğrulanır

C15: Mevcut Board silme

Туре	Priority	Estimate	References	
Other	Low	None	None	
Automation Type				
None				
Test Case Labels				

Preconditions

web sayfasında oturum açık olmalıdır mevcut bir board bulunmalıdır.

Steps

1	Kullanıcı sidebarda bulunan boardın üzerindeki delete simgesine tıklar.	Delete simgesi tıklanabilir olmalıdır
2	Kullanıcı mevcut boardın silindiğini doğrular.	Silinen boardın sidebarda görüntülenmediği görülür.

C16: Başarılı sütun oluşturma

Туре	Priority	Estimate	References	
Other	Medium	None	None	
Automation Type				
None				
Test Case Labels				

Preconditions

url ulaşılabilir olmalıdır.

Bir oturum açık olmalıdır.

Bir board oluşturulmuş olmalıdır.

Steps

1	Kullanıcı anasayfada bulunan "add another column" butonuna tıklar.	"Add another column" başlıklı modal açılır.
2	Kullanıcı "title" alanına geçerli bir başlık girer.	"title" alanına veri girilebilir olmalıdır.
3	Kullanıcı add butonuna tıklar.	Add Column butonu sağa kayar ve onun yerinde yeni bir sütun belirir.

C17: Sütun başlığı düzenleme

Туре	Priority	Estimate	References	
Other	Low	None	None	
Automation Type				
None				
Test Case Labels				

Preconditions

url ulaşılabilir olmalıdır.

bir oturum açık olmalıdır.

Ana sayfada bir board açık olmalıdır.

Board içerisine önceden eklenmiş bir sütun bulunmalıdır.

Steps

1	Kullanıcı sütun üzerindeki düzenleme simgesine tıklar.	"Edit column" modalı açılır.
2	Kullanıcı başlık alanında girili olan ismi siler	Başlık alanında title yazıısı görünmelidir.
3	"Title" alanına geçerli bir başlık girilir	"Title" alanına veri girilmelidir.
4	Kullanıcı add butonuna tıklar.	Add butonu tıklanabilir olmalııdır. Modal penceresi kapanır. Sütun başlığının değiştiği görülür.

C18: Mevcut sütunu silme

Automation Type				
None				
Test Case Labels				

Preconditions

url ulaşılabilir olmalıdır.

bir oturum açık olmalıdır.

Ana sayfada bir board açık olmalıdır.

Board içerisine önceden eklenmiş bir sütun bulunmalıdır.



Kullanıcı sütun üzerindeki Delete simgesine

Mevcut sütun anasayfadan kalkar. Silinen sütun yerine "add another column" butonunun kaydığı görülür.

C19: New Card oluşturma

Туре	Priority	Estimate	References	
Other	Medium	None	None	
Automation Type				
None				
Test Case Labels				

Preconditions

url ulaşılabilir olmalıdır.

bir oturum açık olmalıdır.

Ana sayfada bir board açık olmalıdır.

Board içerisine mevcut bir sütun bulunmalıdır.

Steps

Steps		
1	Kullanıcı sütun altında bulunan "add another card" butonuna tıklar.	Kart ekleme için modal pencere açılır.
2	Kullanıcı "title" alanına geçerli veri girer.	"title" alanı görüntülenebilir ve veri girilebilir olmalıdır.
3	Kullanıcı "description" alanına açıklama metni girer.	"description" alanına açıklama metin girilebilir olmalıdır.
4	Kullanıcı add butonuna tıklar.	Modal kapanır. Sütunun altında oluşturulan card görntülenmelidir. Varsayılan label color gri olarak görüntülenmelidir. Deadline cardın oluşturulduğu tarih olarak görüntülenmelidir.

C20: Card düzenleme

Туре	Priority	Estimate	References	
Other	Low	None	None	
Automation Type				
None				
Test Case Labels				

Preconditions

Bir oturum açık olmalıdır.

Mevcut bir board olmalıdır.

Board içerisinde mevcut bir sütun olmalıdır.

Sütun altında mevcut bir kart olmalıdır. (label color gri)

Steps

1	Kullanıcı mevcut card üzerindeki edit task simgesine tıklar.	Edit card modalı açılır. Card oluşturulurken girilen veriler görüntülenir.
2	Kullanıcı "title" alanındaki veriyi silerek yeni geçerli bir veri girer	"Title" alanına veri girilmelidir.
3	Kullanıcı description alanındaki veriyi silerek yeni geçerli bir veri girer.	Description alanna veri girileblir olmalıdır.
4	Kullanıcı Label colordan mevcut rengin dışında bir renk seçer.	Label color alanındaki renkler seçilebilir olmalıdır.
5	Kullanıcı Deadline alanından seçili tarih dışında gelecekten bir tarih seçer.	Deadline alanında tarih seçimi yapılabilir olmalıdır.
6	Kullanıcı edit butonuna tıklar.	Modal kapanır. Verilerin yenileriyle güncellendiği görülür.

C21: Mevcut card silme

Туре	Priority	Estimate	References		
Other	Low	None	None		
Automation Type					
None					
Test Case Labels					

Preconditions

Bir oturum açık olmalıdır.

Mevcut bir board olmalıdır.

Board içerisinde mevcut bir sütun olmalıdır.

Sütun altında mevcut bir kart olmalıdır.

Steps

1 Kullanıcı card üzerindeki silme simgesine tıklar. Mevcut card anasayfadan kalkar.

C22: Başlık girmeden card oluşturma denemesi

Туре	Priority	Estimate	References		
Other	Low	None	None		
Automation Type					
None					
Test Case Labels					

Preconditions

Bir oturum açık olmalıdır.

Mevcut bir board olmalıdır.

Board içerisinde mevcut bir sütun olmalıdır.

Steps

1	Kullanıcı sütun altında bulunan yeni kart ekleme butonuna tıklar.	Modal pencere görüntülenmelidir.
2	Kullanıcı "title" bilgisine veri girmez.	"Title alanında title yazısı görüntülenmelidir.
3	"Description" alanına geçerli veri girilir.	"Description" alanına açıklama yazılabilmelidir.
4	Kullanıcı add butonuna tıklar.	Title alanının alltında "is required" uyarısı görülür. Kart oluşturma başarısız olur.

C23: Açıklama girmeden card oluşturma denemesi

Туре	Priority	Estimate	References	
Other	Low	None	None	
Automation Type				
None				
Test Case Labels				

Preconditions

Bir oturum açık olmalıdır.

Mevcut bir board olmalıdır.

Board içerisinde mevcut bir sütun olmalıdır.

Steps



Kullanıcı sütun altında bulunan yeni kart ekleme butonuna tıklar.

Modal pencere görüntülenmelidir.

2	Kullanıcı "title" bilgisine veri girer.	Title alanına veri girilebilmelidir.
3	"Description" alanına veri girilmez.	"Description" alanında description yazısı görüntülenmelidir.
4	Kullanıcı add butonuna tıklar.	Description alanının alltında "is required" uyarısı görülür. Kart oluşturma başarısız olur.

C24: card kaydırma ve taşıma testi

Priority	Estimate	References		
Medium	None	None		
Automation Type				
	•	•		

No additional details available.

C25: kart üzerindeki taşıma butonu testi

Туре	Priority	Estimate	References	
Other	Low	None	None	
Automation Type				
None				
Test Case Labels				

Preconditions

Açık bir oturum bulunmalıdır.

Bir board oluşturulmuş olmalıdır.

En az iki sütun mevcut olmalıdır.

Soldaki sütun altında bir kart mevcut olmalıdır.

Steps

1	Kullanıcı kart üzerindeki move simgesine tıklar.	Mevcut tüm sütunların yazılı olduğu bir modal görüntülenir.
2	Kullanıcı modal üzerinden bir sütun seçer.	Mevcut sütun üzerinden kart kalkar ve seçilen sütun üzerinde görüntülenir.

C26: Arka plan değiştirme testi

Туре	Priority	Estimate	References	
Other	Medium	None	None	
Automation Type				
None				
Test Case Labels				

Preconditions

Url ulaşılabilir olmalıdır.

Bir oturum açık olmalıdır.

Mevcut bir board olmalıdır.

Steps

1	Kullanıcı anasayfada bir board acıkken sağ üstte bulunan filters butonuna tıklar.	Filters butonu tıklanabilir olmalıdır ve modal pencere açılmalıdır.
2	Kullanıcı background bölümünden mevcut arkaplan dışında bir background seçer.	No background seçeneği ve tüm backgroundlar seçilebilir olmalıdır. Kullanıcının seçtiği background eski arkaplan ile güncellenir.

C27: Label color ile priority filtreleme

Туре	Priority	Estimate	References	
Other	Low	None	None	
Automation Type				
None				
Test Case Labels				

Preconditions

Açık bir oturum olmalıdır.

Ana sayfada mevcut bir board olmalıdır.

Her label color etiketi ile en az birer kart oluşturulmuş olmalıdır.

Steps

1	Kullanıcı board açıkken sağ üstte bulunan filters butonuna tıklar.	Modal pencere açılır.
2	Kullanıcı label color bölümünden bir renk seçer.	Kullanıcının yalnızca seçtiği önceliğe sahip kartlar ekranda görüntülenmelidir.

C28: Başarılı need help formu gönderme

Туре	Priority	Estimate	References
Other	Low	None	None

Automation Type

None

Test Case Labels

Preconditions

Açık bir oturum olmalıdır. Sidebar görüntülenmelidir.

Steps

1	Kullanıcı sidebarın altında bulunan need help butonuna tıklar.	Support modalı açılır.
2	Kullanıcı mail alanına geçerli bir mail girer	Mail alanına veri girilebilmelidir.
3	Kullanıcı message alanına en az 10 karakterlik veri girer.	message alanına veri girilebilmelidir.
4	Kullanıcı send butonuna tıklar.	İsteğin gerçekleştiğine dair bir mesaj görüntülenir ve modal kapanır.

C30: İsim alanına 2 karakterden az veri girerek kayıt olma denemesi

Туре	Priority	Estimate	References
Other	Low	None	None
Automation Type			
None			
Test Case Labels			

Preconditions

url adresi ulaşılabilir olmalıdır.

Geçerli bir email ve şifre bulunmalıdır.

1	Kullanıcı adrese gider. https://task-pro- qa.f.goit.study/	Web sayfası görüntülenmelidir.
2	Kullanıcı "Registration" butonuna tıklar.	Register sayfası açılmalıdır.
3	Kullanıcı "Enter your name" alanına bir karakter girer. (örn "a")	"enter your name" alanına veri girilebilmelidir

4	Kullanıcı "Enter your email" alanına geçerli bir veri girer.	"enter your email" alanına veri girilebilmelidir
5	Kullanıcı "create a password" alanına geçerli bir değer girer.	"create a password" alanına veri girilebilmelidir
6	Kullanıcı "register now" butonuna tıklar.	The name must contain at least 2 characters uyarısı alınır. kayıt işlemi başarısız olur.

C31: isim alanına 32 karakterden uzun veri girerek kayıt olma denemesi

Туре	Priority	Estimate	References	
Other	Low	None	None	
Automation Type				
None				
Test Case Labels				

Preconditions

url adresi ulaşılabilir olmalıdır. Geçerli bir email ve şifre bulunmalıdır.

Steps

1	Kullanıcı adrese gider. https://task-pro- qa.f.goit.study/	Web sayfası görüntülenmelidir.
2	Kullanıcı "Registration" butonuna tıklar.	Register sayfası açılmalıdır.
3	Kullanıcı "Enter your name" alanına en 33 karakter uzunluğunda bir veri girer.	"enter your name" alanına veri girilebilmelidir
4	Kullanıcı "Enter your email" alanına geçerli bir veri girer.	"enter your email" alanına veri girilebilmelidir
5	Kullanıcı "create a password" alanına geçerli bir değer girer.	"create a password" alanına veri girilebilmelidir
6	Kullanıcı "register now" butonuna tıklar.	The name must contain less than 32 characters uyarısı alınır. kayıt işlemi başarısız olur.

C32: name alanına geçersiz veri girerek kayıt olma

Туре	Priority	Estimate	References	
Other	Low	None	None	
Automation Type				
None				
Test Case Labels				

Preconditions

url adresi ulaşılabilir olmalıdır.

Geçerli bir email ve şifre bulunmalıdır.

Steps

1	Kullanıcı adrese gider. https://task-pro- qa.f.goit.study/	Web sayfası görüntülenmelidir.
2	Kullanıcı "Registration" butonuna tıklar.	Register sayfası açılmalıdır.
3	Kullanıcı "Enter your name" alanına geçersiz bir karakter girer. (örn "½")	"enter your name" alanına veri girilebilmelidir
4	Kullanıcı "Enter your email" alanına geçerli bir veri girer.	"enter your email" alanına veri girilebilmelidir
5	Kullanıcı "create a password" alanına geçerli bir değer girer.	"create a password" alanına veri girilebilmelidir
6	Kullanıcı "register now" butonuna tıklar.	The name must contain only Latin letters, numbers and symbols uyarısı alınır. kayıt başarısız olur.

C33: geçersiz mail formatı ile kayıt denemesi

Туре	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None
Automation Type			
None			
Test Case Labels			

Preconditions

Url adresi erişilebilir olmalıdır.

1	Kullanıcı adrese gider. https://task-pro- qa.f.goit.study/	Web sayfası görüntülenmelidir.
2	Kullanıcı "Registration" butonuna tıklar.	Register sayfası açılmalıdır.
3	Kullanıcı "Enter your name" alanına geçerli bir veri girer.	"enter your name" alanına veri girilebilmelidir
4	Kullanıcı "Enter your email" alanına geçersiz bir mail formati girer: (asd.mail.com gibi)	Mail alanı visible olmalıdır
5	Kullanıcı "create a password" alanına geçerli bir değer girer.	"create a password" alanına veri girilebilmelidir
6	Kullanıcı "register now" butonuna tıklar.	This must be a valid email uyarısı alınır

C35: 64 karakterden uzun veri ile password denemesi

Туре	Priority	Estimate	References	
Other	Low	None	None	
Automation Type				
None				
Test Case Labels				

Preconditions

url ulaşılabilir olmalıdır. geçerli bir öail bulunmalıdır.

1	Kullanıcı adrese gider. https://task-pro- qa.f.goit.study/	Web sayfası görüntülenmelidir.
1	Kullanıcı "Registration" butonuna tıklar.	Register sayfası açılmalıdır.
3	Kullanıcı "Enter your name" alanına geçerli bir veri girer.	"enter your name" alanı görüntülenebilir olmalıdır.

4	Kullanıcı "Enter your email" alanına geçerli bir veri girer.	"enter your email" alanına veri girilebilmelidir
5	Kullanıcı "create a password" alana 64 karakterden uzun bir veri girer.	Password alanı visible olmalıdır.
6	Kullanıcı "register now" butonuna tıklar.	Password must contain less than 64 characters uyarısı alınır. register başarısız olur

C34: 8 karakterden kısa password ile kayıt denemesi

Туре	Priority	Estimate	References	
Other	Low	None	None	
Automation Type				
None				
Test Case Labels				

Preconditions

Url adresi erişilebilir olmalıdır.

Steps

Otops		
1	Kullanıcı adrese gider. https://task-pro- qa.f.goit.study/	Web sayfası görüntülenmelidir.
1		
2	Kullanıcı "Registration" butonuna tıklar.	Register sayfası açılmalıdır.
3	Kullanıcı "Enter your name" alanına geçerli bir veri girer.	"enter your name" alanı görüntülenebilir olmalıdır.
4	Kullanıcı "Enter your email" alanına geçerli bir veri girer.	"enter your email" alanına veri girilebilmelidir
5	Kullanıcı "create a password" alanına 7 karakterli bir şifre girer.	Password alanı visible olmalıdır.
6	Kullanıcı "register now" butonuna tıklar.	Password must contain at least 8 characters uyarısı alınır.

C36: geçersiz şifre formatı ile kayıt olma

Туре	Priority	Estimate	References	
Other	Low	None	None	
Automation Type				
None				
Test Case Labels				

Preconditions

Url adresi erişilebilir olmalıdır.

Steps

Steps		
1	Kullanıcı adrese gider. https://task-pro- qa.f.goit.study/	Web sayfası görüntülenmelidir.
2	Kullanıcı "Registration" butonuna tıklar.	Register sayfası açılmalıdır.
3	Kullanıcı "Enter your name" alanına geçerli bir veri girer.	"enter your name" alanı görüntülenebilir olmalıdır.
4	Kullanıcı "Enter your email" alanına geçerli bir veri girer.	"enter your email" alanına veri girilebilmelidir
5	Kullanıcı "create a password" alanına geçersiz bir veri girer. ör: "ab 3"	Password alanı visible olmalıdır.
6	Kullanıcı "register now" butonuna tıklar.	The password must contain only Latin letters, numbers and symbols uyarısı alınır. kayıt işlemi başarısız olur

C37: Responsive

Туре	Priority	Estimate	References		
Other	Medium	None	None		
Automation Type					
None					
Test Case Labels					

Preconditions

Uygulama bir web tarayıcısı üzerinden erişilebilir olmalıdır.

İnternet bağlantısı stabil olmalıdır.

Test, tarayıcı geliştirici araçları veya gerçek cihazlar kullanılarak yapılacaktır.

Telefon Testi:

- 1. Görünüm genişliğini 320px olarak ayarla ve düzeni gözlemle.
- 2. Görünüm genişliğini 375px olarak artır ve öğelerin ekrana göre esnek bir şekilde konumlandığını doğrula.
- 3. Görünüm genişliğini 768px'e kadar kademeli olarak artır ve mobil tasarım düzenine uygunluğu kontrol et.

Tablet Testi:

- 1. Görünüm genişliğini 768px olarak ayarla ve öğelerin tablet tasarım düzenine uyup uymadığını kontrol et.
 - 2. Görünüm genişliğini 1280px'e kadar artır ve tablet düzeniyle uyumlu olduğunu doğrula.

Masaüstü (Desktop) Testi:

- 1. Görünüm genişliğini 1280px ve üzeri olarak ayarla.
- 2. Öğelerin masaüstü tasarım düzenine uygun olduğunu ve hizalanmanın doğru olduğunu kontrol et.

Expected Result

≤ 320px (Telefon küçük ekran): Düzen değişmez, öğeler sabit kalır.

320px – 375px (Telefon orta ekran): Öğeler esnek bir şekilde uyum sağlar.

375px - 768px (Telefon büyük ekran / küçük tablet): Mobil tasarım düzeni uygulanır.

768px – 1280px (Tablet): Tablet tasarım düzeni uygulanır; öğeler ekrana uyum sağlar.

≥ 1280px (Desktop): Masaüstü tasarım düzeni uygulanır.

Tüm cihazlarda öğeler üst üste binmez, taşmaz ve hizalama bozulmaz.

C38: Edit profile şifre alanı göz ikonu

Туре	Priority	Estimate	References		
Other	Low	None	None		
Automation Type					
None					
Test Case Labels					

Preconditions

mevcut bir oturum açık omalıdır

kullanıcı edit profile modalını açmalıdır.

Steps

1	edite profile modalında şifre alanındaki göz simgesine tıkla	parola alanındaki veriler maskeden çıkar ve gerçek karakterler görüntülenir
2	göz simgesiine tekrar tıklanır	parola tekrar maskelenir

C39: register password alanı göz ikonu

Туре	Priority	Estimate	References
Other	Low	None	None

Automation Type

None

Test Case Labels

Preconditions

url ulasılabilir olmalı kullanıcı Registration alanında olmalı

Steps

1	kullanıcı password alanına bir veri girer	girilen karakterler maskelenmiş şekilde (••••) görüntülenir.
2	kullanıcı şifre alanındaki göz ikonuna tıklar.	parola alanına girilen veriler görünür hale gelir.

C40: login password alanı göz ikonu

Туре	Priority	Estimate	References		
Other	Low	None	None		
Automation Type					
None					
Test Case Labels					

Preconditions

url erişilebilir olmalıdır kullanıcı login sayfasında olmalıdır.

Steps

1	kullanıcı şifre alanına bir veri girer	girilen karakterler maskelenmiş şekilde (••••) görüntülenir.
2	kullanıcı şifre alanındaki göz ikonuna tıklar.	parola alanına girilen veriler görünür hale gelir.

C41: Kart üzerindeki zil göstergesi

Туре	Priority	Estimate	References		
Other	Low	None	None		
Automation Type					
None					
Test Case Labels					
1000 0400 240010					

Preconditions

url ulaşılabilir olmalıdır mevcut bir oturum açık olmalıdır mevcut bir board olmalıdır board içerisinde bir sütun olmalıdır

Steps



deadline bugün olan bir görev kartı oluştur.

kart üzerinde bugünun son tarih olduğunu belirten bir zil ikonu belirir.

C42: boş title ile card oluşturma

Туре	Priority	Estimate	References		
Other	Low	None	None		
Automation Type					
None					
Test Case Labels					

Preconditions

mevcut bir oturum açık olmalıdır. mevcut bir board ve içerisinde sütun oluşturulmalıdır.

Steps

1	mevcüt sütun altındaki add another card butonuna tıklanır	add another card butonu tıklanabilir olmalıdır.
2	kullanıcı başlık alanını boş bırakır	başlık alanında title yazısı görünmelidir
3	description alanına geçerli veri girilir	description alanına veri girilebilir olmalıdır.
4		
5	kullanıcı add butonuna tıklar	title alanının altında is requied yazısı belirirç cart ekleme başarısız olur.

C43: boş title ile sütun oluşturma

Тур	e Pr	riority	Estimate	References
Oth	er Me	edium I	None	None

Automation Type
None

Test Case Labels

Preconditions

mevcut bir oturum açık olmalıdır. mevcut bir board olmalıdır.

Steps

title alanı boş bırakılır. add tuşuna basılır title alanının altında is requied uyarısı alınır. sütun oluşturma başarısız olur.	1	ana safyada bulunan add another column butonuna tıklanır	add another column butonu görünür ve tıklanabilir olmalıdır	
	2	title alanı boş bırakılır. add tuşuna basılır		

1 more case available. Switch to compact view to see all cases.