Persona		Superclasse: Nessuna	Astratta
Descrizione	Una Persona rappresenta le persone rilevanti per la gestione del noleggio dei mezzi del noleggio		
Responsabilità		Collaborazioni	
Una persona conosce il proprio codice fiscale, nome, cognome, indirizzo			

		Superclasse: UtenteRegistrato	
Descrizione Un Operatore è una persona che registra i ritiri, lo stato dei mezzi, le consegne e le operazioni sui mezzi			nezzi
Responsabilità		Collaborazioni	
Un Operatore sa se è abilitato			
Un Operatore registra le entrate e le uscite dei mezzi da parte dei clienti		Prenotazione	
Un Operatore registra le varianzioni dello stato dei Mezzi e le operazioni di riparazione/manutenzione		Mezzo	

UtenteRegistrato		Superclasse: Persona	Astratta
Descrizione	Un UtenteRegistrato è una persona cche ha un account alll'interno del sistema		
Responsabilità	Responsabilità Collaborazioni		
Un conosce il proprio numero di telefono, mail, data di nascita, luogo di nascita e password			
ClienteRegistrato		Superclasse: UtenteRegistrato	
Descrizione	Un ClienteRegistrato è una persona che ha un account nel sistema noleggio e può utilizzare i servizi relativi alla prenotazione dei mezzi		

ClienteRegistrato		UtenteRegistrato	
Descrizione	Un ClienteRegistrato è una persona che ha un account nel sistema noleggio e può utilizzare i servizi relativi alla prenotazione dei mezzi (pagamenti online, lista di attesa per un certo modello di mezzo,)		
Responsabilità Collaborazioni			
Un ClienteRegistrato sa se è abilitato			
Un ClienteRegistrato può chiedere di essere messo in una lista di attesa AttesaPrenotazione			
Un ClienteRegistrato conosce le proprie prenotazioni		Prenotazione	

ClienteNonRegistra to		Superclasse: Persona	
Descrizione	Un ClienteNonRegistrato è una persona che usa un sottoinsieme dei servizi del noleggio prenotando e usando i mezzi disponibili del noleggio senza avere un account nel sistema noleggio		
Responsabilità		Collaborazioni	

Amministratore		Superclasse: UtenteRegistrato	
Descrizione	L'Amministratore è una persona che amministra il noleggio, gestisce e i	istratore è una persona che amministra il noleggio, gestisce e inserisce i dati dei mezzi, degli operatori, dei parametri economici	
Responsabilità		Collaborazioni	
Un Amministratore inserisce i dati dei mezzi e dei modelli		Mezzo, Modello	
Un Amministratore inserisce i dati degli operatori Operatore)peratore	
Un Amministratore ins	serisce gli sconti	Sconto, Modello	
Un Amministratore disabilita/abilita i clienti registrati		ClienteRegistrato	
Un Amministratore richiese statistiche sulle operazioni dei clienti		Cliente	
Un Amministratore disabilita/abilita gli operatori Operatore			
Un Amministratore richiede statistiche sull'uso dei mezzi		Mezzo	