ClienteRegistrato		Superclasse: Cliente	
Descrizione	Un ClienteRegistrato è una persona che ha un account nel sistema noleggio e può utilizzare i servizi relativi alla prenotazione dei mezzi (pagamenti online, lista di attesa per un certo modello di mezzo,)		
Responsabilità		Collaborazioni	
Un ClienteRegistrato conosce la propria mail, telefono, password, luogo di nascita e data di nascita e se è abilitato			
Un ClienteRegistrato può chiedere di essere messo in una lista di attesa		ClienteInAttesa	
Un ClienteRegistrato conosce le proprie prenotazioni		Prenotazione	

ClienteNonRegistra to		Superclasse: Cliente	
Descrizione	Un ClienteNonRegistrato è una persona che usa un sottoinsieme dei servizi del noleggio prenotando e usando i mezzi disponibili del noleggio senza avere un account nel sistema noleggio		
Responsabilità		Collaborazioni	

Amministratore		Superclasse: Persona	
Descrizione	L'Amministratore è una persona che amministra il noleggio, gestisce e i	nserisce i dati dei mezzi, degli operatori, dei parametri economici	
Responsabilità		Collaborazioni	
Un Amministratore conosce la propria password, luogo di nascita, mail e data di nascita			
Un Amministratore inserisce i dati dei mezzi e dei modelli		Mezzo, Modello	
Un Amministratore inserisce i dati degli operatori		Operatore	
Un Amministratore inserisce gli sconti		Sconto, Modello	
Un Amministratore disabilita/abilita i clienti registrati		ClienteRegistrato	
Un Amministratore richiese statistiche sulle operazioni dei clienti		Cliente	
Un Amministratore disabilita/abilita gli operatori		Operatore	
Un Amministratore richiede statistiche sull'uso dei mezzi		Mezzo	

Persona		Superclasse: Nessuna	Astratta
Descrizione	Una Persona rappresenta le persone rilevanti per la gestione del noleggio dei mezzi del noleggio		
Responsabilità		Collaborazioni	
Una persona conosce il proprio codice fiscale, nome, cognome, indirizzo			
Operatore		Superclasse: Persona	
Descrizione	Un Operatore è una persona che registra i ritiri, lo stato dei mezzi, le consegne e le operazioni sui mezzi		
Responsabilità		Collaborazioni	
Un Operatore conosce la propria password, data di nascita, mail e luogo di nascita e se è abilitato			
Un Operatore registra le entrate e le uscite dei mezzi da parte dei clienti		Prenotazione	
Un Operatore registra le varianzioni dello stato dei Mezzi e le operazioni di riparazione/manutenzione		Mezzo	
Cliente		Superclasse: Persona	Astratta
Descrizione	Un Cliente è una persona che usa i servizi del noleggio prenotando e usando i mezzi disponibili del noleggio		
Responsabilità		Collaborazioni	
Un Cliente può creare una prenotazione		Prenotazione	