


HERRAMIENTAS

- En la powershell:


iwr -useb <https://christitus.com/win> | iex

Pondremos el modo estándar y clicamos en run tweaks



En powershell pondremos este comando:


```
& ([scriptblock]::Create((irm "https://debloat.raphi.re/"))))
```



CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE

- Configurar el mouse:

Tener deshabilitada la opción “mejorar la precisión del puntero”



- Input lag (<https://github.com/LordOfMice/hidusbf.git>)

Puedes configurar cualquier usb

USB Devices Rate Setup

USB ▾ Devices

Device Name	Filter?	Rate	Interval	Child Name(s)	Cont
Dispositivo compuesto USB	Yes	1000	5	Extremo de audio - Micrófono de los auriculares con micrófono (3- Wireless C	Cont
Dispositivo de entrada USB	No	Default	1	Dispositivo definido por el proveedor compatible con HID; Dispositivo definid	Cont
Dispositivo compuesto USB	No	Default	1	Corsair Audio Processing Objects; Extremo de audio - Audífono de los auricu	Cont
Dispositivo compuesto USB	No	Default	1	Dispositivo de teclado HID; Dispositivo de control del consumidor compatible	Cont
Dispositivo compuesto USB	No	Default	1	Mouse compatible con HID; Dispositivo de teclado HID; Dispositivo de conti	Cont

☒ Filter On Device 1000 ▾ Selected Rate **Install Service** **Restart** **Copy IDs** **Close**

 **BATTLE BEAVER**

The drivers for Microsoft Windows 8.1 and above signed by
Battle Beaver Customs
<https://www.battlebeavercustoms.com/>

Panel de nvidia

Control...

Gráficos

Sistema

Canjear

Configu...

Pantallas Video Rendimiento Mi equipo

Modo ⓘ

Relación de aspecto **Sin escalado** **Pantalla completa** **Escalado de número entero**

Dispositivo de escalado ⓘ

GPU **Pantalla**

☐ Anular el modo de escalado establecido por juegos y programas

Vista previa ⓘ

Resolución **Frecuencia de actualización**

1920 x 1080 (nativo) ▾ 180 Hz ▾

Resolución nativa
1920 x 1080

Color
Ajustar configuración de color para la pantalla seleccionada

Configuración de los colores de salida ⓘ

Predeterminado **NVIDIA**

Profundidad del color de escritorio **Profundidad del color de salida**

- Dentro del panel de control:
Configuración 3D (ajustar la configuración de la imagen con vista previa)


Rendimiento:



Calidad:



Vista previa:



¿Qué busco?

Al mover hacia el 'Rendimiento', se aumentará la velocidad de fotogramas, pero las líneas curvas aparecerán con [distorsiones](#).

Al mover hacia 'Calidad', se mejorará la [suavidad](#) con que verá las líneas curvas.

☐ Dejar decidir a la aplicación 3D
 ☐ Utilice la configuración avanzada de imagen 3D
 [Llevarme allí](#)

☒ Utilizar mi preferencia enfatizando:

Rendimiento

Calidad

Pausa

Configuración 3D (controlar la configuración 3D)

Desearía utilizar la siguiente configuración 3D:



Configuración global

Configuración de programa

Configuración:

Función	Configuración
Escalado de imagen	Desactivar
AA muestreado de fotogramas múltiples (...)	Activado
Antialiasing - Configuración	Controlado por la aplicación
Antialiasing - FXAA	Desactivado
Antialiasing - Modo	Controlado por la aplicación
Antialiasing - Corrección gamma	Activado
Antialiasing - Transparencia	Desactivado
CUDA - GPU	Todas
CUDA - Política de uso de la memoria del si...	No usar la memoria del sistema como resp...
Compatibilidad con OpenGL GDI	Auto
Factores de DSR	Off
Filtrado anisotrópico	Controlado por la aplicación

Restaurar



MEMORIA RAM E INPUT LAG

- Debemos de entrar a la bios (F2,F12, SUPR) y activar el perfil XMP
- Bajar el input lag (cmd):


`bcdedit /set useplatformtick yes`

- Memoria ram virtual:

Debemos entrar a Acerca de tu pc, configuración avanzada del sistema configuración, opciones avanzadas y pondremos la memoria virtual y le DAREMOS A ESTABLECER


VALOR MÍNIMO: recomendado


VALOR MÁXIMO: toda tu memoria (en megas, 1024 x memoria)



Cable ethernet

- Deshabilitar dichos protocolos





Hacer ping a 8.8.8.8 o 1.1.1.1 en cmd para configurar el DNS y poner el más rápido
Abrimos el cmd y vemos cual tiene menos ping, en mi caso son 1.1.1.1 tengo 3ms

```
C:\Users\migue>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=20ms TTL=116

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 1, recibidos = 1, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 20ms, Máximo = 20ms, Media = 20ms
Control-C
^C
C:\Users\migue>ping 1.1.1.1

Haciendo ping a 1.1.1.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 1.1.1.1: bytes=32 tiempo=3ms TTL=64

Estadísticas de ping para 1.1.1.1:
    Paquetes: enviados = 1, recibidos = 1, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 3ms, Máximo = 3ms, Media = 3ms
Control-C
```

- Administrador de dispositivos:

Entramos a nuestro adaptador, propiedades, opciones avanzadas

Búferes de recepción (1024)


Búferes de transmisión (128)

ahorro de energía (desactivado)

Número máximo de colas (2 colas)

Velocidad de obstrucción de la interrupción (extremo)

Velocidad y dúplex (1 Gbps dúplex completo) (solo si da internet)



- Entramos a gpedit.msc:

Configuración del equipo, plantillas administrativas, redes, programador de paquetes Qos, limitar ancho de banda (habilitamos y ponemos de valor= 0)


Sistema WINDOWS

- Desactivar todas las herramientas de windows


- Plan de energía:

`powercfg –import "c:\TheAlexGames PowerPlan.pow"`

- Configuración del sistema: msconfig




En opciones avanzadas, liberamos los hilos de nuestro procesador




- En regedit:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\be337238-0d82-4146-a960-4f3749d470c7



- De nuevo en regedit:

Equipo\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control



Aquí dentro pondremos nuestra memoria ram en kb (multiplicar 2 veces por 1024 nuestra memoria ram)

- Desactivar servicios: Optimizar Windows 10 en 2025 ¡SIN PROGRAMAS! HYPER V MÁQUINAS VIRTUALES no tocar

administración de autenticación xbox live

administración remota de windows

administracion de mapas descargados

administración de pagos y nfc

agente de conexión de red

cola de impresión (cuidado)

configuración de escritorio remoto

control parental

datos de contactos

diagnostic execution service

directiva de extracción de tarjetas inteligentes

enrutamiento y acceso remoto

experiencias del usuario y telemetrías asociadas

extensiones y notificaciones de la impresora (cuidado)
fax

hora de la red de la telefonía móvil
host de sistema de diagnóstico
host del servicio de diagnóstico
partida guardada de xbox live
printWorkflow (cuidado)
propagación de certificados

redirector de puerto en modo usuario escritorio remoto
servicio biométrico de windows
servicio de administración de radio
servicio de administración de conexiones con servicios wi fi (cuidado)
servicio de directivas de diagnostico
servicio de numeración de dispositivos de tarjetas inteligentes
servicio de geolocalización


servicio de panel de escritura y teclado táctil
servicio de prueba comercial
servicio de red de xbox live
servicio de windows insider
servicio de zona con cobertura inalámbrica
servicio de frameserver
servicio de push to install de windows
servicio telefónico
servicio volumetric audio
servicio de escritorio remoto
servidor

sincronizar host
tarjetas inteligentes
telefonía
ubicador de llamada a procedimiento remoto
walletservice
xbox accessory management


Almacenamiento

- Sensor de almacenamiento:


En configuración, almacenamiento activamos este sensor y lo configuramos



- Eliminar archivos temporales:
temp y %temp% y lo eliminamos todo



- Optimizamos el disco duro:
En general, podremos liberar el espacio del disco
En herramientas le daremos a optimizar:



Aquí dentro podremos configurar los parámetros para que se haga la optimización cada cierto tiempo automáticamente:

