

# DHCP sous Windows Server 2022

## Installation, configuration et test du serveur DHCP

Lycée Victor Hugo — BTS SIO SISR — Marseille

Auteur

**Mihajlo Milenkovic**

Formation

**BTS SIO option SISR**

Référence

**TP\_08 — Scolaire**

Ce tutoriel décrit l'installation et la configuration complète d'un serveur DHCP sous Windows Server 2022. Il couvre l'installation du rôle DHCP, l'autorisation dans l'Active Directory, la création d'une étendue DHCP avec passerelle et DNS, ainsi que le test du serveur depuis un client Windows.


- I .** Installation du rôle DHCP
- II .** Autorisation du serveur dans Active Directory
- III .** Création d'une étendue DHCP
- IV .** Configuration des options (passerelle, DNS)
- V .** Activation de l'étendue et test depuis un client

### SOMMAIRE

## I. Installation du rôle DHCP

### 1 Ouvrir le Gestionnaire de serveur


Dans le Gestionnaire de serveur, cliquer sur "Gérer" puis "Ajouter des rôles et fonctionnalités".



Gestionnaire de serveur — Ajouter des rôles

### 2 Choisir le type d'installation


Sélectionner "Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité" et poursuivre.



Type d'installation — basée sur un rôle


## I. Sélection du serveur et du rôle DHCP

- 3 Sélectionner le serveur local**  
Poursuivre directement, le serveur local est déjà sélectionné dans le pool.



Sélection du serveur de destination

- 4 Cocher le rôle Serveur DHCP**  
Dans la liste des rôles, cocher "Serveur DHCP". Vérifier que "Inclure les outils de gestion" est coché. Cliquer sur "Ajouter des fonctionnalités".




Sélection du rôle Serveur DHCP

## I. Prérequis et lancement de l'installation

### 5 Vérifier l'IP statique


L'assistant rappelle qu'une adresse IP statique est obligatoire sur le serveur DHCP. Si c'est bien le cas, cliquer sur Suivant.



Avertissement — IP statique requise sur le serveur

### 6 Lancer l'installation

Cliquer sur "Installer". Aucun redémarrage n'est nécessaire à la fin de l'installation.




Lancement de l'installation du rôle DHCP

## II. Autorisation du serveur DHCP dans l'Active Directory

### 7 Terminer la configuration DHCP


Une fois installé, un avertissement apparaît dans le Gestionnaire de serveur. Cliquer sur l'icône puis "Terminer la configuration DHCP".



Notification — Terminer la configuration DHCP

### 8 Valider l'autorisation AD

Cette étape crée deux groupes de sécurité dans l'AD et déclare le serveur DHCP. Cliquer sur Suivant.



Assistant de configuration post-installation DHCP

## II. Validation et vérification des groupes AD

### 9 Valider les informations d'identification

Si connecté en tant qu'administrateur, continuer avec les informations actuelles. Sinon renseigner un compte admin. Cliquer sur Valider.

Assistant Configuration post-installation DHCP

**Autorisation**

Description  
Autorisation  
Résumé

Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les services AD DS.

☒ Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant

Nom d'utilisateur : IT-CONNECT\Administrateur

☐ Utiliser d'autres informations d'identification

Nom d'utilisateur :  Spécifier...

☐ Ignorer l'autorisation AD

< Précédent Suivant > Valider Annuler

Validation des informations d'identification

### 10 Vérifier la création des groupes

Obtenir "Terminé" pour chaque action. Dans l'annuaire AD > Users, deux groupes sont créés : Administrateurs DHCP et Utilisateurs DHCP.

Assistant Configuration post-installation DHCP

**Résumé**

Description  
Autorisation  
Résumé

L'état des étapes de configuration post-installation est indiqué ci-dessous :

|                                                                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Création des groupes de sécurité                                                                             | Terminé |
| Redémarrez le service Serveur DHCP sur l'ordinateur cible pour que les groupes de sécurité soient effectifs. |         |
| Autorisation du serveur DHCP                                                                                 | Terminé |

< Précédent Suivant > Fermer Annuler

Résultat — Actions Terminées avec succès


| Nom                                       | Description                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Administrateurs de l'entreprise           | Administrateurs désignés de l'entreprise                                  |
| Admins du domaine                         | Administrateurs désignés du domaine                                       |
| Administrateurs du schéma                 | Administrateurs désignés du schéma                                        |
| Administrateur                            | Compte d'utilisateur d'administration                                     |
| Invité                                    | Compte d'utilisateur invité                                               |
| DnsAdmins                                 | Groupe des administrateurs DNS                                            |
| DnsUpdateProxy                            | Les clients DNS qui sont autorisés à effectuer des mises à jour dynamique |
| Protected Users                           | Les membres de ce groupe bénéficient de protections supplémentaires       |
| Éditeurs de certificats                   | Les membres de ce groupe ont l'autorisation de publier des certificats d  |
| Administrateurs clés Enterprise           | Les membres de ce groupe peuvent effectuer des actions administrative     |
| Administrateurs clés                      | Les membres de ce groupe peuvent effectuer des actions administrative     |
| Propriétaires créateurs de la stratégi... | Les membres de ce groupe peuvent modifier la stratégie de groupe pou      |
| Contrôleurs de domaine clonables          | Les membres de ce groupe qui sont des contrôleurs de domaine peuvr        |
| Contrôleurs de domaine d'entrepris...     | Les membres de ce groupe sont des contrôleurs de domaine en lecture       |
| Contrôleurs de domaine en lecture         | Les membres de ce groupe sont des contrôleurs de domaine en lecture       |
| Administrateurs DHCP                      | Les membres qui ont un accès d'administrateur au service DHCP             |
| Utilisateurs DHCP                         | Les membres qui ont un accès en consultation seule au service DHCP        |
| Groupe de réplication dont le mot ...     | Les mots de passe des membres de ce groupe ne peuvent pas être répliq     |

Groupes créés dans l'Active Directory


### III. Création d'une étendue DHCP

#### 11 Ouvrir la console DHCP et créer une étendue

Dans la console DHCP, clic droit sur IPv4 > Nouvelle étendue. Nommer l'étendue "LAN\_Virtuel" et poursuivre.




Console DHCP — Nouvelle étendue sur IPv4



Nommage de l'étendue DHCP

#### 12 Définir la plage d'adresses IP

Renseigner la plage IP à distribuer (ex: 192.168.10.220 à 230) et le masque de sous-réseau correspondant.



Définition de la plage d'adresses IP

### III. Exclusions, durée de bail

- 13 Ajouter des exclusions (optionnel)**  
Exclure des adresses IP spécifiques de la plage (ex: 192.168.1.225 si une imprimante l'utilise déjà).

Ajout d'exclusions d'adresses IP

- 14 Définir la durée du bail**  
Pour des postes fixes : 8 jours. Pour un réseau Wi-Fi invité : quelques heures. Configurer selon l'usage.

Durée du bail DHCP

### IV. Configuration des options réseau

- 15 Configurer les options maintenant**  
Sélectionner "Oui, je veux configurer ces options maintenant" pour définir passerelle et DNS.

Configuration des options DHCP — Oui



## IV. Passerelle et DNS

- 16 Ajouter la passerelle**  
Renseigner l'adresse IP du routeur (passerelle par défaut) et cliquer sur Ajouter.

Ajout de la passerelle par défaut

- 17 Configurer les serveurs DNS**  
Indiquer le(s) serveur(s) DNS à distribuer aux clients. Pour un domaine AD, utiliser l'IP du contrôleur de domaine.

Configuration des serveurs DNS

- 18 Laisser WINS vide et activer l'étendue**  
Passer l'étape WINS (obsolète). Sélectionner "Oui, je veux activer cette étendue maintenant".

Activation de l'étendue DHCP

## V. Test depuis un client Windows

- 19 Vérifier l'attribution IP sur le client**  
Depuis un poste Windows, vérifier avec `ipconfig /all` que l'adresse IP a bien été attribuée par le serveur DHCP.