

# Installation Windows Server 2022

## & Windows 11 sous VMware

Stage Inovie — Groupe biologie médicale, Marseille

Auteur

**Mihajlo Milenkovic**

Formation

**BTS SIO option SISR**

Référence

**TP\_01 — Stage Inovie**

Ce tutoriel détaille la création et l'installation de machines virtuelles Windows Server 2022 et Windows 11 sur VMware. Il couvre la création de la VM, la configuration des ressources, le processus d'installation complet et la configuration initiale du système.


- I . Création de la VM sur VMware
- II . Configuration des ressources (RAM, CPU, ISO)
- III . Lancement et démarrage de l'installation
- IV . Choix de la version et licence
- V . Finalisation et premier démarrage

### SOMMAIRE

## I. Création de la VM sur VMware

### 1 Créer une nouvelle VM


Dans VMware, cliquer sur "Create a New Virtual Machine". Choisir l'option d'installation de l'OS ultérieurement.



Écran de création de VM dans VMware

### 2 Sélectionner la version OS

Choisir Windows Server 2022 ou Windows 11 selon la VM à créer.




Sélection de la version du système d'exploitation

## I. Nommage et configuration du disque

### 3 Nommer la VM et choisir l'emplacement

Donner un nom clair à la VM, choisir son emplacement, définir la capacité du disque et si on souhaite le diviser en plusieurs fichiers.



New Virtual Machine Wizard

**Specify Disk Capacity**  
How large do you want this disk to be?

The virtual machine's hard disk is stored as one or more files on the host computer's physical disk. These file(s) start small and become larger as you add applications, files, and data to your virtual machine.

Maximum disk size (GB)

Recommended size for Windows Server 2022: 60 GB

☒ Store virtual disk as a single file  
☐ Split virtual disk into multiple files

Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.

Help < Back **Next >** Cancel

*Nommage de la VM et configuration du disque*

### 4 Finaliser la création

Cliquer sur Finish. La VM apparaît dans la liste mais n'est pas encore prête — il faut configurer les ressources.

## II. Configuration des ressources VM

### 5 Éditer les paramètres de la VM

Clic droit sur la VM > Edit Settings. Augmenter la RAM, le nombre de cœurs, et ajouter l'ISO dans le lecteur CD/DVD virtuel.

| Device           | Summary     |
|------------------|-------------|
| Memory           | 8 GB        |
| Processors       | 4           |
| Hard Disk (NVMe) | 60 GB       |
| CD/DVD (SATA)    | Auto detect |
| Network Adapter  | NAT         |
| USB Controller   | Present     |
| Sound Card       | Auto detect |
| Display          | Auto detect |

**Device status**

☐ Connected

☒ Connect at power on

**Connection**

☐ Use physical drive:

Auto detect

☒ Use ISO image file:

C:\Users\killi\Downloads\WS2022\_SERVER\_EVAL\_x64

Browse...

Advanced...

Paramètres de la VM — RAM, CPU et ISO


### 6 Répéter pour la deuxième VM

Effectuer la même opération pour la seconde VM. Les deux VMs peuvent ensuite être démarrées simultanément.

### III. Lancement et démarrage de l'installation

#### 7 Démarrer la VM et booter sur l'ISO


Lancer la VM. Appuyer rapidement sur la barre espace pour booter sur l'ISO. Les étapes sont identiques pour Windows Server 2022 et Windows 11.



Premier écran d'installation de Windows Server 2022

#### 8 Choisir la version

Sélectionner la version souhaitée — ici Standard avec interface graphique.




Sélection de la version Windows Server 2022 Standard

## IV. Licence et paramètres d'installation

### 9 Accepter les termes de la licence


Lire et accepter le contrat de licence Microsoft pour continuer.



Acceptation des termes de la licence

### 10 Choisir le type d'installation

Choisir "Installation personnalisée" pour une installation propre.




Choix du type d'installation personnalisée

## IV. Volume disque et progression

### 11 Sélectionner le volume


Accepter le volume non alloué. Windows crée automatiquement les partitions nécessaires.



Sélection du volume disque non alloué

### 12 Attendre la fin de l'installation

L'installation se déroule automatiquement avec plusieurs redémarrages. Patienter jusqu'à la fin du processus.



Progression de l'installation Windows

## V. Finalisation de l'installation

### 13 Définir le mot de passe administrateur

À la fin de l'installation, définir un mot de passe fort pour le compte Administrateur.

# Paramètres de personnalisation

Tapez un mot de passe pour le compte Administrateur intégré que vous pouvez utiliser pour vous connecter automatiquement à cet ordinateur.

**Nom d'utilisateur**


**Mot de passe**

**Entrez de nouveau le mot de passe**  

Création du mot de passe Administrateur

### 14 Premier accès au bureau

Une fois connecté, le Gestionnaire de serveur s'ouvre automatiquement. L'installation est terminée.



Bureau Windows Server 2022 — Installation terminée