

윈도우

- 1. Java 1.7+이 설치되어 있나요?
- 2. JAVA_HOME 설정하기
- 3. JPype1 (>=0.5.7)을 다운로드 받고 설치. 다운 받은 .whl 파일을 설치하기 위해서는 pip을 업그레이드 해야할 수 있습니다.
- > pip install --upgrade pip
- > pip install JPype1-0.5.7-cp27-none-win_amd64.whl
 - 4. 명령 프롬프트로 KoNLPy 설치하기
- > pip install konlpy

실 스 기되어 **|**+0| 설 文 1. Java 1.7+이 설치되 [三] Java 이설시 Java





다운로드 도움말

모든 Java 다운로드

다른 컴퓨터 또는 운영 체제 용 Java를 다운로드하려면 아래 링크를 누르십시오. 모든 Java 다운로드

문제 보고

Java 응용 프로그램이 포함 된 페이지를 방문할 경우 항 상 이 페이지로 재지정되는 이유는 무엇입니까? » 추가 정보

무료 Java 다운로드

지금 데스크톱 컴퓨터용 Java를 다운로드하십시오!

Version 8 Update 181

릴리스 날짜 2018년 7월 17일

무료 Java 다운로드

» Java란 무엇입니까? » Java가 설치되어 있습니까? » 도움말이 필요하십니까?

OME 4 AVA JAVA HOME 学公司)\ _ 2. JAVA_HOME 설정하기 JAVA 2 2. JAVA 0至2. 小局、是15 OME 설정하기 설정하기 70 JAVA HON 91 HOME 설정하기 앤 나이네이 WA HOME MAZ 心 0 전 이

▼ To Install the JDK Software and Set JAVA_HOME on a Windows System

- 1. Install the JDK software.
 - a. Go to http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp.
 - b. Select the appropriate JDK software and click Download.

The JDK software is installed on your computer, for example, at C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_02

You can move the JDK software to another location if desired.

- 2. Set JAVA_HOME:
 - a. Right click My Computer and select Properties.
 - b. On the Advanced tab, select Environment Variables, and then edit JAVA_HOME to point to where the JDK software is located, for example, C:\Program Files\Java\jdk1.6.0 02.

Java SE Downloads



Java Platform (JDK) 11

Java Platform, Standard Edition

Java SE 11 (LTS)

Java SE 11 is the first Long Term Support feature release for the Java SE Platform Learn more ▶

- Installation Instructions
- Release Notes
- Oracle JDK License
- Java SE Licensing Information User Manual
 - Includes Third Party Licenses
- Certified System Configurations
- Readme





▼ To Install the JDK Software and Set JAVA_HOME on a Windows System

- Install the JDK software.
 - a. Go to http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp.
 - b. Select the appropriate JDK software and click Download.

The JDK software is installed on your computer, for example, at C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_02. You can move the JDK software to another location if desired.

2. Set JAVA_HOME:


- a. Right click My Computer and select Properties.
- b. On the Advanced tab, select Environment Variables, and then edit JAVA_HOME to point to where the JDK software is located, for example, C:\Program Files\Java\jdk1.6.0 02.




← → ▼ ↑
▶ 제어판 ➤ 시스템 및 보안 ➤ 시스템

제어판 홈

- ♥ 장치 관리자
- 원격 설정
- 👽 시스템 보호
- 🗣 고급 시스템 설정



환경 변수



받고 설치. 설치. 63 3. 1 =0.5.1

JPype allows full access to Java class libraries.

JPype1-0.6.3-cp27-cp27m-win32.whl

JPype1-0.6.3-cp27-cp27m-win amd64.whl

JPype1-0.6.3-cp34-cp34m-win32.whl

JPype1-0.6.3-cp34-cp34m-win amd64.whl

JPype1-0.6.3-cp35-cp35m-win32.whl

JPype1-0.6.3-cp35-cp35m-win amd64.whl

JPype1-0.6.3-cp36-cp36m-win32.whl

JPype1-0.6.3-cp36-cp36m-win amd64.whl

<u>JPype1-0.6.3-cp37-cp37m-win32.whl</u>

JPype1-0.6.3-cp37-cp37m-win amd64.whl

win32 = 32비트 컴 amd64 = 64비트 컴

₫ 선택 명령 프롬프트

Microsoft Windows [Version 10.0.17134.286] (c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\sers\unnae>cd Desktop 방금 막 Jpype 설치 한 곳으로 이동하자!!

C:\Users\Hunnae\Desktop>pip install JPype1-0.5.7-cp27-none-win_amd64.whl

pip install 다운받은Jpype파일이름

4. 명령 프롬프트로 KoNLPy 설치하기

> pip install konlpy