Clientes ligeros

Míriam Martín González

Clientes ligeros Míriam Martín González

fecha de publicación 20/10/2013

Este documento está construcción. Tiene fallos que se van mejorando, y puede no estar actualizado.

Tabla de contenidos

1	1
	Clientes ligeros
	1 Configuracion del LTSP
	2 Comprobacion de clientes ligeros

Clientes ligeros

Linux Terminal Server Project o LTSP son un conjunto de aplicaciones servidores que proporcionan la capacidad de ejecutar Linux en computadores de pocas prestaciones de velocidad o de bajo costo, permitiendo reutilizar equipos que actualmente resultan obsoletos debido a los altos requisitos que piden los sistemas operativos

En esta actividad utilize el sistema operativo Ubuntu 12.04

1.- Configuracion del LTSP

Lo primero que tenemos que hacer es actualizar los repositorios, para ello hacemos apt-get update, luego instalamos el LTSP.

```
root@miriam-Virtual8ox:/home/miriam# apt-get install ltsp-server-standalone
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siquipates pamuetes extras:
```

Una vez hechos estos procedimientos, configuramos diferentes ficheros... En primer lugar el fichero dhcpd.conf, en el cual pondremos los datos de nuestro pc. Se debe configurar de acuerdo a las direcciones IP, dadas por nuestro ifconfig Si se utilizara otro servidor (p. e. FTP, SMTP, etc) se debe descomentar la opcion que dice next-server y escribir ahi la direccion de nuestro servidor.

El siguiente fichero nano /etc/network/interfaces en el que debemos configurar una ip estatica para el servidor LTSP

Accedemos a ltsp-built-client, para que se instalen los paquetes y ficheros necesarios.

```
root@ntriam.virtualBox:/# ltsp-build-client
I: Betrieving Release
E: Failed getting release file http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/precise/Re
lease
error: la instalación del cliente LTSP finalizó de forma anormal
root@ntriam.virtualBox:/# ltsp-build-client
NOTE: Root directory /opt/ltsp/and64 already exists, this will lead to problens,
please remove it before trying again. Exiting.
error: la instalación del cliente LTSP finalizó de forma anormal
root@ntriam.virtualBox:/# in-r /opt/ltsp/and64/
root@ntriam.virtualBox:/# itsp-build-client
I: Retrieving Release
gI: Checking nelease signature
I: Valid Release signature
I: Natid Release signature
I: Natid Release signature
I: Natid Release signature
I: Natid Release signature
```

Por ultimo, Si se ha creado anteriormente la imagen se debe borrar: sudo rm -rf /opt/ltsp/i386

2.- Comprobacion de clientes ligeros

Preparamosla Maquina Virual sin disco, y la encendemos , previamente tiene que estar encendida el Ubuntu. A continuación la maquina sin disco detectara la configuración de ltsp y se encendera el Ubuntu, el cual nos pedira nuestro nombre de usuario y contrasena para poder acceder.