## Appunti laboratorio di elettromagnetismo

# Mirolo Manuele / Alessio Brusini a.a. 2025/26

## Contents

1	Lezione $22/09/2025$	2
	1.1 Richiami di elettromagnetismo	 2

### 1 Lezione 22/09/2025

#### 1.1 Richiami di elettromagnetismo

- La carica elettrica è quantizzata, ovvero esiste una carica elementare  $1e = 1.6 \cdot 10^{-19}C$
- Legge di Coulomb, che descrive la forza repulsiva/attrattiva tra due cariche puntiformi:

$$\vec{F}_{1,2} = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

dove  $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2}$  è la costante dielettrica del vuoto.

Possiamo notare che il campo elettrico è conservativo, per cui esiste un potenziale elettrico V:

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \vec{F} = -\vec{\nabla}V$$

• Definiamo **corrente elettrica** attraverso una superfice delimitante 2 regioni di spazio, la cui unità di misura è l'Ampere (A), tramite:

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

Vale la legge sperimentale detta 1° legge di Ohm:

$$V = RI$$

dove R è la resistenza del conduttore, che dipende dalla sua natura e dalla sua geometria, da cui la  $2^{\circ}$  legge di Ohm:

$$R = \int_0^l \frac{d\rho(l')}{\Sigma(l')} dl'$$

dove  $\rho$  è la resistività del materiale e  $\Sigma$  è la sezione del conduttore.

La sua unità di misura è l'Ohm  $(\Omega)$ :

$$1\Omega = 1\frac{V}{A}$$

• La resistività dipende dalla temperatura secondo la legge:

$$\rho(T) = \rho_{20}[1 + \alpha(T - 20^{\circ}C)]$$

• Definiamo potenza elettrica, effettuando un lavoro L per spostare una carica fra due punti, come:

$$W = \frac{dL}{dt} = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}$$

- In un atomo unico il potenziale atomico tende a 0 all'avvicinarsi del nucleo, mentre in un solido la funzione potenziale è periodica a causa della sovrapposizione dei potenziali atomici.
- Definiamo circuito elettrico un campo elettrostatico  $\vec{F}$  conservativo, il lavoro lungo un percorso chiuso è nullo, introduciamo allora un potenziale U, con dU differenziale esatto.

Se la forza elettrica è originata da una distribuzione di carica  $\mathbf{Q}$ , definiamo il **campo elettrico**  $\tilde{\mathbf{E}}(\tilde{\mathbf{r}})$  in ogni punto dello spazio. Tale  $\mathbf{Q}$  permette di spostare una carica di prova  $\mathbf{q}$  in  $\vec{r}$  con una forza  $\vec{F_e}(\vec{r}) = q\vec{E}(\vec{r})$ 

Si definisce una funzione differenza di potenziale  $\Delta U = q\Delta$  e  $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$ 

• In un sistema fisico isolato (es. maglia conduttrice), la carica totale si conserva, ovvero  $\Delta V_{tot} = 0$ , da cui la legge di Kirchhoff:

2

La somma delle tensioni ai capi di una maglia è nulla.