

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО БОТА (v2.0)

Основные возможности:

Бот работает в двух режимах:

1. DM-режим - рассылка файлов в личные сообщения пользователям
2. TGC-режим - рассылка сообщений в Telegram-канал

Основные команды:

Для пользователей:

/start - Получение файла по уникальной ссылке (например,
https://t.me/bot_name?start=get_file_xxxx)

Для администратора:

/admin - Админ-панель с функциями бота

/info - Информация о боте и текущем режиме работы

/commands - Список всех доступных команд

Переключение режимов работы

В админ-панели доступны две основные кнопки:

Режим DM (рассылка в ЛС)

Рассылка файлов пользователям в личные сообщения бота.

Режим TGC (рассылка в канал)

Рассылка сообщений в подключенный Telegram-канал.

РЕЖИМ DM: РАБОТА С ФАЙЛАМИ ДЛЯ ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ

Создание файла для рассылки

1. Выберите "Создать файл" в меню DM-режима
2. Отправьте файл в чат (файл должен оставаться в Telegram)
3. Введите имя файла (будет отображаться у пользователей)
4. Введите описание файла
5. После создания бот предоставит уникальную ссылку для прямого доступа

Просмотр всех файлов

"Все файлы для рассылки" - показывает:

- Уникальный ID файла
- ID файла в Telegram
- Имя файла
- Описание файла

Удаление файла

1. Выберите "Удалить файл"
2. Бот покажет список файлов с их ID
3. Отправьте ID файла для удаления
4. Файл удалится из рассылки и истории отправок

РЕЖИМ ТГС: РАБОТА С ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛОМ

Подключение канала

1. Выберите "Подключить тгк для рассылки"
2. Добавьте бота администратором в ваш канал
3. Отправьте текстовое сообщение из канала

Управление сообщениями для канала

Создание сообщения:

1. Выберите "Создать сообщение"
2. Введите текст сообщения (поддерживается HTML-разметка)
3. Сообщение добавляется в очередь на рассылку

Просмотр сообщений:

"Все сообщения для рассылки" - показывает все сообщения в очереди:

- ID сообщения
- Текст сообщения
- Дата добавления

Удаление сообщения:

1. Выберите "Удалить сообщение"
2. Укажите ID сообщения для удаления

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАССЫЛКОЙ

Для обоих режимов:

"Пауза" - приостановка автоматической рассылки

"Возобновить" - возобновление рассылки

"Изменить время" - установка времени ежедневной рассылки (формат ЧЧ:ММ)

Важно:

- При перезапуске бота время сбрасывается на 19:00
- Между отправками установлена задержка 5 секунд
- В DM-режиме пользователи получают только новые файлы
- В TGC-режиме сообщения отправляются по очереди

РУЧНАЯ РАССЫЛКА

В DM-режиме:

1. Выберите "Ручная рассылка"
2. Выберите тип: файл, текст или ссылка
3. Отправьте контент
4. Рассылка начнётся немедленно с интервалом 5 секунд

В TGC-режиме:

Ручная рассылка недоступна - используется очередь сообщений

СТАТИСТИКА

Команда /stat показывает:

- Общее количество пользователей
- Активных пользователей
- Пользователей в чёрном списке
- Количество файлов (DM) / сообщений (TGC) для рассылки
- Статус автоматической рассылки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Отмена действий

В любой момент можно нажать "Отмена" для прерывания текущего действия.

Чёрный список

Пользователи автоматически добавляются в ЧС если:

- Не удалось отправить файл (ошибка отправки)
- Бот был заблокирован пользователем

Работа со ссылками

В DM-режиме можно создавать сообщения со ссылками:

1. При ручной рассылке выберите тип "ссылка"
2. Введите URL
3. Укажите текст для кнопки
4. Создайте название и описание ссылки

ПРИНЦИП РАБОТЫ

DM-режим:

1. Ежедневно в установленное время бот проверяет активных пользователей
2. Каждый пользователь получает только те файлы, которые ещё не получал
3. Отчёт администратору включает успешные отправки и ошибки

TGC-режим:

1. Бот отправляет сообщения из очереди в канал
2. Сообщения отправляются по одному согласно расписанию
3. После отправки сообщение удаляется из очереди

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

1. Файлы в Telegram - не удаляйте файлы из Telegram после добавления в рассылку
2. Время рассылки - сбрасывается на 19:00 при перезапуске бота
3. Уникальные ссылки - каждый файл получает ссылку вида get_file_xxxx
4. Интервалы отправки - задержка 5 секунд между отправками
5. Режимы работы - переключайте режимы в зависимости от задачи

ПОДДЕРЖКА

Если бот перестал работать:

1. Проверьте, запущен ли бот
2. Убедитесь, что база данных доступна
3. Проверьте логи на наличие ошибок
4. Убедитесь, что в TGC-режиме бот является администратором канала

Для помощи: @qARHANGEL

КРАТКИЙ СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ (v2.0)

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

1. ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ:

- DM-режим - рассылка файлов в личные сообщения
- TGC-режим - рассылка сообщений в Telegram-канал

2. РАБОТА С КАНАЛАМИ:

- Подключение любого Telegram-канала
- Создание очереди сообщений для рассылки
- Управление сообщениями (добавление/удаление)

3. УЛУЧШЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС:

- Раздельные меню для каждого режима
- Быстрое переключение между режимами
- Подробная статистика для обоих режимов

4. НОВЫЕ ФУНКЦИИ:

- Создание сообщений со ссылками и кнопками
- Единая система управления временем рассылки
- Улучшенный просмотр очередей


ВАЖНО ЗНАТЬ:

- Режимы работают независимо
- Настройки времени общие для обоих режимов
- Черный список общий для всех пользователей
- При перезапуске время сбрасывается на 19:00


Обновление: Декабрь 2025

Версия: 2.0


Вход в admin panel




Режим рассылки в канал



Режим рассылки в лс бота:



Процесс создания файла



Результат при переходе по ссылке:

